# Acronis Disk Director 10.0 Server Benutzerhandbuch





www.acronis.de

Copyright © Acronis, 2000-2005. Alle Rechte vorbehalten.

Linux ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds.

OS/2 ist ein eingetragenes Warenzeichen der IBM Corporation.

Windows und MS-DOS sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Andere in diesem Buch erwähnte Namen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein und sollten als solche betrachtet werden.

Die Veränderung und Verbreitung dieser Dokumentation ohne schriftliche Genehmigung des Copyright-Inhabers ist untersagt.

Die Verbreitung des Werkes oder einzelner Bestandteile des Werkes in beliebiger auf Papier abgedruckter Form (z.B. als Buch) zu kommerziellen Zwecken ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Copyright-Inhabers verboten.

Diese Dokumentation wird ohne Anspruch auf Vollständigkeit zur Verfügung gestellt. Der Autor gewährleistet nicht, dass der Inhalt fehlerfrei ist, Ihren Anforderungen sowie dem von Ihnen gewünschten Einsatzzweck entspricht. Weiterhin übernimmt der Autor keine Gewähr für die Richtigkeit des Inhaltes, soweit nicht grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten vorliegt. Teile oder die gesamte Dokumentation können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.

Convright @ Acronic 2000 200

# Inhaltsverzeichnis

INH	ALTSVERZEICHNIS	3
Acr	ONIS DISK DIRECTOR 10.0 SERVER	4
Карі	TEL 1. GEMEINSAM AUSGEPACKT	7
	TEL 2. ERSTE SCHRITTE	_
2.1 2.2 2.3	VOR DEM ERSTEN START INSTALLATION DER ERSTE START	10
Карі	TEL 3. ÜBERBLICK	
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	DER LOGISCHE AUFBAU  DAS PROGRAMMHAUPTFENSTER  AKTIONEN DURCHFÜHREN  AKTIONSEIGENSCHAFTEN  ACRONIS DISK DIRECTOR SERVER-KENNWORTSCHUTZ	
Карі	TEL 4. AUTOMATISCHE PARTITIONIERUNG	27
4.1 4.2 4.3	Partition erstellen	33
Карі	TEL 5. MANUELLE PARTITIONIERUNG	
5.1 5.2	AKTIONEN	53
	TEL 6. MIT DER KONSOLE ARBEITEN	
	TEL 7. ACRONIS RECOVERY EXPERT	
7.1 7.2	AUTOMATISCHE WIEDERHERSTELLUNG	
Карі	TEL 8. MIT ACRONIS DISK EDITOR ARBEITEN	
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7	Wahl von Partitionen und Festplatten Acronis Disk Editor-Programmhauptfenster Eine Festplatte bearbeiten Sichern in eine Datei – Lesen aus einer Datei Ansicht. Suchen Arbeiten mit Kodierungen.	
KAPI	TEL 9. ACRONIS MEDIA BUILDER	
Карі	TEL 10. FESTPLATTEN UND BETRIEBSSYSTEME	84
10.1 10.2 10.3	AUFBAU EINER FESTPLATTE  DATEISYSTEME  SPEZIFIKATIONEN DER DATEISYSTEME	88
BEG	RIFFSERKLÄRUNGEN	94
STIC	CHWORTVERZEICHNIS	100
LIZE	NZVEREINBARUNG	103

# Acronis Disk Director 10.0 Server

Acronis Disk Director 10.0 Server ist eine integrierte Programmsuite, die einen Partitionsmanager, Bearbeitungswerkzeuge für Festplatten und ein Tool zum Wiederherstellen von gelöschten oder verlorenen Partitionen enthält. So enthält die neue Version von Acronis Disk Director die Programme und Systemwerkzeuge Acronis Disk Editor, und Acronis Recovery Expert.

Mit Acronis Disk Director Server können Sie:

- Festplattenpartitionen erzeugen,
- die Größe von Partitionen ohne Datenverlust ändern,
- Partitionen ohne Datenverlust in andere Dateisysteme konvertieren,
- Partitionen kopieren oder verschieben,
- Partitionen löschen,
- versehentlich gelöschte oder durch Hard- bzw. Softwarefehler beschädigte Festplattenpartitionen wiederherstellen,
- Partitionen formatieren, umbenennen, verstecken, sichtbar machen oder aktiv setzen,
- Laufwerksbuchstaben von Partitionen verändern und andere, ähnlich Operationen ausführen,
- veränderte Boot-Sektoren, Dateien und Verzeichnisstrukturen wiederherstellen, verlorene Cluster auffinden, Viren entfernen usw.



Einige in diesem Handbuch von Acronis Disk Director 10.0 Server verwendete Fachbegriffe sind in den Abschnitten am Ende erklärt: Schlagen Sie nach im Anhang ab Seite 84 und bei den Begriffsserklärungen ab Seite 93.

#### Was ist neu in Acronis Disk Director 10.0 Server?

Die Tools von Acronis Disk Director Server bieten eine ganze Reihe von Änderungen und Erweiterungen, die gegenüber der Vorversion den Komfort der Anwendungen erhöhen. Neue Funktionen bieten nützliche Werkzeuge, mit denen die Aufgabenvielfalt von Acronis Disk Director Server vergrößert wird.

 Mit der neuen Funktion Aufteilen und Zusammenführen von Partitionen im Acronis Disk Director können Sie eine Partition in zwei Partitionen aufteilen, ausgewählte Ordner in die neue Partition verschieben und den Rest der Daten auf der alten Partition lassen. Diese Operation kann auch für das Erstellen einer leeren Partition aus dem freien Speicher einer anderen Partition verwendet werden. Sie können zwei Partitionen zu einer einzigen zusammenführen, selbst dann, wenn ihre Dateisysteme verschieden sind. Alle Daten bleiben dabei intakt und befinden sich auf der entstehenden Partition.

- Ein **integrierter Datei-Browser** im Acronis Disk Director realisiert das Durchsuchen und Managen von Partitionsinhalten. Damit können Sie eine gewählte Partition durchsuchen oder ihren Inhalt verwalten, bevor die Operationen ausgeführt werden. Der Browser kann Dateien und Ordner auf der ausgewählten Partition kopieren, einfügen und löschen sowie neue Ordner erstellen.
- Komandozeilen-Tool
- Acronis Disk Director Server enthält eine Ereignisanzeige. Diese zeigt Informationen über die ausgeführten Aktionen für eine Analyse möglicher Fehler.
- Neu in dieser Version ist der Acronis Media Builder als zukünftiger Standard für alle Acronis-Produkte. Mit dem neuen Media Builder können bootfähige Notfallmedien für jedes Acronis-Produkt erstellt werden, das auf einem Computer installiert sind. Außerdem ist es möglich, ein einziges bootfähiges Notfallmedium mit mehreren Acronis-Produkten zu erstellen. Neu ist die Unterstützung für die Erstellung eines bootfähigen ISO-Images auf der Festplatte.

#### Daten sicher löschen

Microsoft Windows bietet eine Reihe von Funktionen zum Partitionieren, Formatieren und Löschen von Festplatten und Partitionen. Eine mit den Mitteln von Windows bearbeitete Festplatte ist aber nicht vor unbefugtem Zugriff sicher. Daten könnten sogar unter Windows mit einfachen Mitteln wiederhergestellt werden. Damit wäre der Zugriff auf Daten möglich, die Sie eigentlich verbergen wollten. Deshalb sorgt Acronis Disk Director 10.0 Server beim Auslöschen von Partitionen bzw. beim Bereinigen von Festplatten dafür, dass jeder Versuch, Daten wiederherzustellen, zum Scheitern verurteilt ist.

#### Nutzungsbedingungen der Software

Die Bedingungen für die Nutzung der Software Acronis Disk Director 10.0 Server sind in der im Anhang abgedruckten Lizenzvereinbarung beschrieben. Die einmalige Seriennummer ist der Nachweis für den legalen Erwerb und die Verwendung von Acronis Disk Director 10.0 Server auf Ihrem Computer. Sie ist auf der 4. Umschlagseite des Handbuchs angebracht, auf einer Lizenzurkunde enthalten oder wurde Ihnen in elektronischer Form übergeben. Es wird empfohlen,

die Nummer durch Registrierung unter <a href="www.acronis.de/registration/">www.acronis.de/registration/</a> zu personalisieren, um über Produktupdates informiert zu werden und diese downloaden zu können.

# **Technische Unterstützung (Support)**

Nutzer legal erworbener und registrierter Kopien von Acronis Disk Director 10.0 Server erhalten technische Unterstützung von Acronis. Im Problemfall versuchen Sie zuerst, die Lösung in diesem Handbuch oder in der integrierten Programmhilfe zu finden.

Falls Sie Probleme mit der Installation oder Nutzung des Programms haben und diese weder mit dem Handbuch noch mit der Installatibesuchen onshilfe des Programms lösen können, Sie die Acronis-Internetseiten unter der Adresse http://www.acronis.de/support/. Dort finden Sie eine Zusammenstellung der häufig gestellten Fragen (FAQ), in der Sie sehr wahrscheinlich die Lösung Ihres Problems entdecken.

Wenn Sie in der FAQ ebenfalls nicht fündig wurden, schicken Sie eine Email an die Adresse <u>support@acronis.de</u>. Dazu benötigen Sie die Registrierungsnummer Ihrer Kopie von Acronis Disk Director 10.0 Server, die Sie auf der 4. Umschlagseite eines gedruckt vorliegenden Handbuchs bzw. auf einer Lizenzurkunde finden oder die Ihnen in elektronischer Form übergeben wurde. Diese geben Sie im Text der Mail an, bevor Sie das Problem beschreiben. Versuchen Sie, das Problem umfassend zu schildern und vergessen Sie nicht, die verwendete Hardware und die Version des Betriebssystems mit anzugeben.



Es wird vorausgesetzt, dass das Betriebssystem durch alle vorhandenen Servicepacks und Patches auf dem neuesten Stand ist, für die verwendete Hardware aktuelle Treiber installiert sind und Sie das neueste Build von Acronis Disk Director 10.0 Server benutzen.

# Kapitel 1. Gemeinsam ausgepackt

Bei einem Download des Programms erhalten Sie eine ausführbare Programmdatei und eine Seriennummer zur Freischaltung des Programms.



Die jeweils aktuellste Version des Handbuchs, die auch die eventuell in neuen Builds (Minor-Updates) hinzugekommenen oder veränderten Funktionen beschreibt, finden Sie im Internet unter <a href="http://www.acronis.de/homecomputing/download/docs/">http://www.acronis.de/homecomputing/download/docs/</a>. Zum Lesen ist eine Version von Adobe Reader erforderlich.

# Systemanforderungen

Für den Einsatz von Acronis Disk Director 10.0 Server sind durch die verwendete Hardware folgende Mindestanforderungen zu erfüllen: Server mit Pentium-CPU oder ähnlicher, 128 MB RAM Arbeitsspeicher, Disketten- oder CD-Laufwerk, optionales CD-R/RW-Laufwerk, VGA-Monitor und Maus (empfohlen).

## Unterstützte Betriebssysteme

Acronis Disk Director Server kann auf den Serverversionen Microsoft Windows NT Server / 2000 Server / 2000 Advanced Server oder Windows 2003 Server installiert und ausgeführt werden.

- Redimensionieren, Kopieren und Verschieben von Partitionen mit Dateisystem Windows FAT16, FAT32, NTFS, Linux Ext2/Ext3, ReiserFS oder Linux SWAP ohne Datenverlust
- Aufteilen, Zusammenführen und Durchsuchen von Partitionen mit Dateisystem FAT16, FAT32, NTFS, Linux Ext2, Ext3
- Zusammenführen von Partitionen auch bei unterschiedlichem Dateisystem inklusive Konvertierung
- Durchsuchen und Verwalten des Inhalts von Linux- und anderen Partitionen unter Windows
- Redimensionieren von NTFS-Partitionen ohne Neustart von Windows (außer Systempartionen)
- Konvertierung von Dateisystemen FAT16 <=> FAT32; Linux Ext2 <=> Ext3. Indirekt k\u00f6nnen auch andere Dateisysteme auch durch das Zusammenf\u00fchren von Partitionen mit verschiedenen Dateisystemen ver\u00e4ndert werden.
- Mit dem bootfähigen Notfallmedium managen Sie Festplatten bzw. Partitionen von Computern mit einem beliebigen PCbasierten Betriebssystem – einschließlich Linux.

# Kapitel 2. Erste Schritte

Sicher möchten Sie das neue Programm sofort einsetzen und testen. Beachten Sie aber, dass Acronis Disk Director Server eine Programmsammlung mächtiger Werkzeuge ist, mit denen Sie direkt auf Festplatten, deren Partitionen und jedes einzelne Byte zugreifen können. Nehmen Sie sich die Zeit, vor der Arbeit dieses Handbuch bzw. die Programmhilfe zu konsultieren. Das gilt besonders für den Einsatz von Acronis Disk Editor mit direktem Zugriff auf die Festplatten.

#### 2.1 Vor dem ersten Start

Setzen Sie das erworbene Programm sehr vorsichtig ein. Acronis Disk Director Server wurde mit verschiedensten Festplatten und mit allen unterstützten Betriebssystemen getestet. Eventuelle Probleme während des Betriebes von Acronis Disk Director Server sind daher in den meisten Fällen auf unbedachte Handlungen mit diesem mächtigen Programm oder einem der Bestandteile zurückzuführen.

Veränderungen an bestehenden System-, Programm- oder Datenpartitionen sollten überlegt und vorsichtig durchgeführt werden, um eventuelle Beschädigungen an Boot-Sektoren und an Datensicherungen zu vermeiden.

Ein Stromausfall, eine andere Unterbrechung der Stromzufuhr zum PC oder ein Reset während der Ausführung von Aktionen durch Acronis Disk Director Server können zu einer Beschädigung von Partitionen oder zu Datenverlusten führen.

Treffen Sie alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und beachten Sie folgende einfachen Regeln:

- Erstellen Sie ein vollständiges Backup der Festplatte, deren Partitionen Sie bearbeiten oder neu aufteilen wollen. Damit können Sie im Fehlerfall auf eine Sicherung zugreifen und vermeiden Datenverluste. Fast alle aktuellen PCs verfügen über einen Brenner, mit dem Sie schnell eine Datensicherung vornehmen.
- Durch das Auslagern von Dateien oder Systemeinstellungen sichern Sie nicht nur die Daten vor einem evtl. Datenverlust beim Partitionieren, sondern sichern sich auch gegen andere Systemprobleme ab. Deshalb sollten Sie diese Vorsichtsmaßnahmen auch ohne den beabsichtigten Einsatz von Acronis Disk Director Server regelmäßig treffen.



Acronis bietet zu diesem Zweck eine besonders effektive und leistungsfähige Software für das Backup von Festplatten und Partitio-

nen: Acronis True Image. Informationen finden Sie im Internet unter <a href="http://www.acronis.de/products/trueimage/">http://www.acronis.de/products/trueimage/</a>. Acronis True Image erzeugt Abbilder von Festplatten oder Partitionen, die in komprimierten Archivdateien abgelegt sind und deshalb in kürzester Zeit angelegt oder rekonstruiert werden können. Außerdem könnten Sie zusätzlich besonders wichtige Dokumente oder andere Dateien bzw. Verzeichnisse ebenfalls sichern

 Überprüfen Sie die Festplatte(n) Ihres Systems regelmäßig auf Funktion, Konsistenz und Datenvolumen. So beugen Sie Systemabstürzen und Datenverlusten vor. Achten Sie darauf, dass weder defekte Sektoren noch Fehler im Dateisystem vorhanden sind. Dazu können Sie z.B. die Funktionen von Acronis Disk Director Server oder die des Betriebssystems verwenden.



Sie können die Festplatten nach dem Start direkt mit Acronis Disk Director Server überprüfen, indem Sie bei eingeschaltetem manuellen Modus im Bereich **Aktionen** oder aus dem Kontextmenü einer Partition den Befehl **Fehlerprüfung** auswählen.

 Führen Sie mit Acronis Disk Director Server keine Änderungen an Partitionen durch, wenn gleichzeitig Sie Software mit Low-Level-Zugriffen, wie Anti-Virus- oder Backup-Programme geöffnet haben. Schließen Sie solche Programme, bevor Sie Acronis Disk Director Server starten.

Wenn Sie sich an diese Regeln halten, schützen Sie sich vor Systemabstürzen und Datenverlusten.

Um die Arbeit mit Acronis Disk Director Server zu beginnen, installieren Sie Acronis Disk Director Server unter Windows, um bequem auf alle Funktionen zuzugreifen.



Nach der Installation von Acronis Disk Director 10.0 Server können Sie auf einem bootfähigen Wechselmedium ein bootfähiges Notfallmedium für den Start von Acronis Disk Director Server erstellen. Mit den so erstellten Medien können Sie das Programm direkt von der CD zu starten und damit auch für andere Betriebssysteme als Windows Partitionierungen von Festplatten ausführen, z.B. für Linux.

#### **Funktionsweise**

Unabhängig davon, ob der Start von Acronis Disk Director Server unter Windows oder vom Boot-Meduim erfolgte: Sie arbeiten mit der gleichen vertrauten Benutzeroberfläche, die dem Aussehen von Windows XP nachempfunden ist. Sie bedienen das Programm mit den unter Windows üblichen Tasten bzw. durch den Einsatz der Maus. Während der Arbeit mit Acronis Disk Director Server arbeiten Sie in verschiedenen Dialogboxen, in denen Sie die erforderlichen Einstellungen vornehmen.

#### **Aktionen und Assistenten**

Acronis Disk Director Server verwendet ein besonderes Verfahren: Sie stellen zunächst mit Hilfe eines Assistenten oder manuell eine Handlungsanweisung für Acronis Disk Director Server zusammen. Dieses Verfahren finden Sie z.B. in der Kernanwendung bei allen Arbeiten an Festplatten und Prozeduren oder dem Acronis Rescue Media Builder. Mit den üblichen Schaltflächen schreiten Sie z.B. schon während der Installation schrittweise **Weiter** voran, gehen bei Bedarf bereits gewählte Schritte zur Kontrolle bzw. Veränderung **Zurück** oder wählen **Abbrechen**, um den Vorgang nicht auszuführen. Den Abschluss bildet ein Klick auf **Fertig stellen**.

Veränderungen an Datenträgern erfolgen in dieser Phase noch nicht. Acronis Disk Director Server stellt lediglich eine Handlungsfolge zusammen, die Sie bis zur Bestätigung jederzeit ändern oder verwerfen können.



Nach Absolvierung der Scripterstellung wird die Schaltfläche **Ausführen** aktiv. Außerdem sehen Sie im Programmhauptfenster bereits das Ergebnis der noch ausstehenden Aktionen. Sie könnten nun zunächst noch weitere Handlungsanweisungen zusammenstellen oder Aktionen verwerfen. Erst ein Klick auf die Schaltfläche **Ausführen** oder der Befehl **Aktionen** → **Ausführen** erledigt die entsprechende Handlung und führt die zuvor definierten Schrittfolgen wirklich aus. Erst jetzt erfolgen physikalische Änderungen an den Festplatten.



Diese einfache Bedienung der Assistenten wird im gesamten Handbuch vorausgesetzt: Es wird bei der Beschreibung der Abläufe meist nicht ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Sie den jeweils nächsten Schritt eines Assistenten mit einem Klick auf die Schaltfläche Weiter auslösen müssen.

#### 2.2 Installation

Die Installation von Acronis Disk Director Server erfolgt komfortabel durch einen Installationsassistenten. Zum Start des Installationsassistenten reicht es aus, die Installations-CD einer Paketversion von Acronis Disk Director Server in das CD-ROM-Laufwerk einzulegen. Falls Sie das Programm online erworben haben und per Download eine Datei aus dem Internet vorliegen haben, dann starten Sie das Setup mit einem Doppelklick auf die Datei im Windows-Explorer. Halten Sie in jedem Fall die Seriennummer des Programms bereit.



Wenn Sie im Installationsbildschirm auf das Symbol mit dem Fragezeichen klicken, starten Sie die Installationsanleitung mit weiteren Details zur Installation.

- Klicken Sie im Installationsmenü auf den Eintrag Installation von Acronis Disk Director Server, um die Installation zu starten. Bestätigen Sie den Willkommensbildschirm mit Weiter.
- 2. Es erscheint der Endbenutzerlizenzvertrag: Lesen Sie den Lizenzvertrag aufmerksam, aktivieren Sie bei Zustimmung die Option **Annehmen** und klicken Sie auf **Weiter**.



Falls Acronis Disk Director Server bei der Installation ein älteres Build des Programms lokalisiert, erscheint ein entsprechender Hinweis. Falls ein älterer Build gefunden wird, wird das neue Build automatisch mit den gleichen Einstellungen wie bisher installiert und die vorhandenen Dateien werden ersetzt.

- 3. Geben Sie die Seriennummer Ihrer Programmkopie ein, die Sie auf der Rückseite des Handbuchs finden. Falls Sie die Seriennummer in elektronischer Form, z.B. per E-Mail, erhalten haben, dann können Sie diese in das Eingabefeld kopieren. Nutzen Sie die Tastenkombinationen STRG + C zum Kopieren aus der Mail und STRG + V zum Einfügen in das Eingabefeld für die Seriennummer.
- 4. Im Schritt **Setup-Typ** entscheiden Sie, auf welche Weise Sie das Produkt installieren:
  - **Typisch** die am häufigsten genutzten Programmfeatures (Acronis Disk Director Server und Acronis Media Builder) werden installiert (empfohlen).
  - Benutzerdefiniert erlaubt vor allem das Deaktivieren von Features, die bei Auswahl von Typisch installiert werden, die Auswahl weiterer Programmfeatures (wenn vorhanden) und deren Speicherort.
  - **Komplett** alle Programmfeatures werden automatisch installiert (erfordert den größten Speicherplatz).
- 5. Wählen Sie, ob Sie Acronis Disk Director Server im Startmenü für alle Benutzer installieren wollen oder nicht. Vorgegeben ist die Einstellung, Acronis Disk Director Server für alle Benutzer des Computers zu installieren.
- 6. Überprüfen Sie die Einstellungen: Sie sehen hier auch, welche Programmkomponenten in welchen Ordner installiert werden. Mit einem Klick auf **Fertig stellen** starten Sie den Kopiervorgang. Die Dateien werden auf die Festplatte kopiert, der Installationsfortschritt ist zu sehen.
- 7. Zum Abschluss der Installation muss der Computer neu gestartet werden. Bestätigen Sie die entsprechende Abfrage von Acronis Disk Director Server Setup. Ohne diesen Nuestart kann Acronis Disk Director Server nicht ausgeführt werden.



Unmittelbar nach der Installation einer Download-Version von Acronis Disk Director Server oder nach Installation eines Updates sollten Sie ein neues bootfähiges Notfallmedium erstellen. Damit ist gewährleistet, dass immer die aktuellste Version der Software auch auf dem Notfallmedium zur Verfügung steht.

## Modifizieren, Reparieren oder Entfernen

Das Setup von Acronis Disk Director Server bietet Funktionen für die Veränderung der installierten Produkt-Komponenten, die Reparatur einer beschädigten Installation und für die Deinstallation. Für diese Aufgaben starten Sie das Installationsprogramm erneut. Wenn Acronis Disk Director Server eine vorhandene gleiche Version im System des Zielcomputers findet, erscheint ein besonderes Assistentenfenster (s. Abb. 1).



Abb. 1: Assistent für die Reparatur oder die Modifizierung einer Installation

- Mit Auswahl der ersten Schaltfläche modifizieren Sie eine vorhandene Version von Acronis Disk Director Server. Mit Hilfe der für den Installer von Windows typischen Steuerelemente wählen Sie, welche Features installiert bzw. deinstalliert werden.
- Die zweite Option ersetzt vermisste oder beschädigte Dateien und stellt so die ursprüngliche Installation wieder her.
- Die dritte Option deinstalliert eine vorhandene Version von Acronis Disk Director Server.

#### Deinstallieren der Programme

Sie können Acronis Disk Director Server und Komponenten von anderen Acronis-Produkten alternativ zum oben beschriebenen Verfahren über die Systemsteuerung von Windows deinstallieren.

- 1. Starten Sie die Windows-Systemsteuerung.
- 2. Schalten Sie in den Bereich **Software Programme ändern oder entfernen**.
- 3. Markieren Sie die zu entfernende Komponente.
- 4. Klicken Sie auf **Entfernen**, um die gewählte Komponente zu deinstallieren.
- 5. Bestätigen Sie die Nachfrage und warten Sie die Vollendung der Handlungen ab.



Auch wenn Sie nicht ausdrücklich darauf hingewiesen werden sollten: Starten Sie den Rechner nach Abschluss der Deinstallation neu, um den Vorgang zu beenden.

# 2.3 Der erste Start



Der Start des Programms erfolgt entweder über den Befehl Start → (Alle) Programme → Acronis → Acronis Disk Director → Acronis Disk Director Server oder durch einen Klick auf das bei der Installation angelegte Desktopsymbol.



Acronis Disk Director Server startet automatisch vom bootfähigen Notfallmedium, nachdem Sie den Computer mit diesem Datenträger gestartet haben. Der Einsatz dieses bootfähigen Notfallmediums ist sinnvoll nach einem Fehler, der das Booten von Windos verhindert oder wenn Sie auf einem Computer arbeiten wollen, der mit dem Betriebssystem Linux arbeitet. Für diesen Fall muss die Bootreihenfolge im BIOS Ihres Rechners so eingestellt sein, dass ein Computerstart von CD oder Disketten möglich ist.

#### Automatischer oder manueller Modus

Wenn Sie Acronis Disk Director Server zum ersten Mal starten, müssen Sie sich zunächst für die Arbeit im automatischen Modus (Standard) oder im manuellen Modus entscheiden (s. Abb. 2).

• Der **Automatische Modus** bietet die gängigsten Funktionen, die zur Partitionierung und Konfiguration von Festplatten notwendig sind. Dieser Modus ist für Benutzer geeignet, die nur die zentralen Funktionen von Acronis Disk Director Server einsetzen möchten.

 Wenn Sie detaillierte Darstellungen von Partitionen und Strukturen benötigen, dann bietet der Manuelle Modus diese Informationen zusammen mit einem kompletten Satz an Partitionskontrollund Bearbeitungswerkzeugen.




Abb. 2: Arbeitsmodus wählen



Der automatische Modus zeigt nur ausgewählte Funktionen. Sie können aber während der Arbeit mit Acronis Disk Director Server zu jeder Zeit im Menü **Ansicht** des Programmhauptfensters zwischen den beiden Modi wechseln.

#### **Ansichtselemente**

Nach dieser ersten wichtigen Entscheidung erscheint Acronis Disk Director Server nach wenigen Augenblicken mit einer übersichtlichen und einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche. Die Oberfläche bietet eine Menüleiste, eine Seitenleiste mit mehreren Bereichen, mehrere Symbole in nebeneinander angeordneten Symbolleisten und eine Arbeitsfläche, die z.B. im automatischen Modus eine Übersicht der vorhandenen Festplatten zeigt (s. Abb. 3). Zwischen diesen Steuerelementen bestehen Beziehungen: Fast alle Handlungen bzw. Arbeitsaufgaben sind über verschiedene Wege zu erreichen.

Die Symbole der Symbolleisten entsprechen den Befehlen der Menüs. Wenn Sie mit der Maus auf ein Symbol zeigen, erscheint eine QuickInfo mit Informationen zur Aufgabe des Symbols. Die Ansicht der Symbole kann von der Abbildung abweichen, sie richtet sich nach der jeweiligen Arbeitssituation.

Die Menüleiste von Acronis Disk Director Server enthält das Menü **Ansicht**. Mit den nur dort angeordneten Befehlen verändern Sie die Arbeitsoberfläche von Acronis Disk Director Server.

Mit den Befehlen **Ansicht** → **Seitenleiste** bzw. **Ansicht** → **Statusleiste** schalten Sie diese Ansichtselemente ein bzw. aus. Die Statusleiste am unteren Rand des Programmhauptfensters von Acronis Disk Director Server bietet Informationen über den Status des Pro-

gramms: Dort erscheinen z.B. Erklärungen, wenn Sie mit dem Mauszeiger auf ein Symbol in den Symbolleisten zeigen.




Abb. 3: Die Programmoberfläche von Acronis Disk Director Server im automatischen Modus



Im oberen Bereich des Menüs **Ansicht** der Kernanwendung von Acronis Disk Director Server schalten Sie zwischen dem automatischen und dem manuellen Modus um.

- Mit dem Befehl Symbolleisten schalten Sie die Ansicht vorhandener Symbolleisten ein bzw. aus, bestimmen die Ansicht der Symbole und schalten bei Bedarf die Symbolunterschriften zu.
- Mit den Befehlen Details, Liste, Symbole und Kacheln gestalten Sie die Ansicht der Festplatten bzw. Partitionen im rechten Teil des Programmhauptfensters.
- Der Befehl Anordnen nach bietet z.B. die Möglichkeit, die Symbole in der Detailansicht nach Kriterien zu ordnen, die sonst nicht als Spalten verfügbar sind. Die sichtbaren Spalten stellen Sie mit dem Befehl Ansicht → Details wählen ein.

#### Seitenleiste



Die Seitenleiste enthält verschiedene Aufgabenbereiche. Mit den Pfeilen in den Titeln der Bereiche blenden Sie die Inhalte der Bereiche ein bzw. aus. Welche Bereiche sichtbar sind, hängt von der Anwendung, der gewählten Ansicht und der Arbeitssituation ab.

## Programme im Windows-Startmenü

Einige Tools von Acronis Disk Director Server sind über das Startmenü von Windows erreichbar: Im Untermenü des Befehls **Start** →

(Alle) Programme → Acronis → Acronis Disk Director finden Sie außer dem Befehl zum Start der Suite auch Links zu folgenden Programmen:

- · Acronis Disk Editor
- Acronis Recovery Expert
- Acronis Rescue Media Builder

Außerdem ist noch ein Website-Link angeordnet, mit dem Sie die Internetseiten von Acronis besuchen können.



Als typisches Programm mit einer an den Funktionen von Microsoft Windows orientierten Oberfläche unterstützt Acronis Disk Director Server die Arbeit mit der rechten Maustaste. Bevor Sie sich im **manuellen Modus** auf die Suche nach Befehlen im Menü oder in der Symbolleiste begeben, sollten Sie unbedingt zuerst mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Symbol im rechten Teil des Programmhauptfensters klicken. In dem erscheinenden Kontextmenü ist der gesuchte Befehl mit großer Wahrscheinlichkeit zu finden.

# Kapitel 3. Überblick

Kernanwendung der Acronis Disk Director Server ist das Programm, mit dem Sie schnell und einfach Partitionen und Festplatten verwalten. Aus diesem Programm heraus haben Sie Zugriff auf alle anderen Anwendungen und Werkzeuge.

# 3.1 Der logische Aufbau

Acronis Disk Director Server unterstützt zwei unterschiedliche Arbeitsmodi (siehe Abschnitt »Automatischer oder manueller Modus«, Seite 13):

#### **Automatischer Modus**

In diesem Modus erhalten Sie Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Aufgaben wie Partitionen erstellen, freien Speicher erweitern und Partitionen kopieren. Das Programm bietet dabei nur Zugriff auf Funktionen, die mit Hilfe von Assistenten erledigt werden.

#### **Manueller Modus**

Im manuellen Modus haben Sie Zugriff auf alle Aktionen, die Ihnen Disk Director Server bietet. Dieser Modus ist für erfahrene Benutzer gedacht, die sich mit der Organisation und Wartung von Festplatten auskennen.

#### Der automatische Modus

Im automatischen Modus werden alle Aktionen über Assistenten vorgenommen. Es stehen vier Assistenten bereit:



Der Assistent **Partition erstellen** hilft Ihnen, eine neue Partition auf einer neuen Festplatte oder aus dem unbenutzten Speicher auf einer vorhandenen Festplatte zu erstellen.



Mit dem Assistenten **Freien Speicher vergrößern** können Sie den freien Speicher einer Partition vergrößern, indem Sie unbenutzten Festplattenplatz einer vorhandenen Partition zuordnen oder von einer Partition auf eine andere verschieben.



Der Assistent **Partition kopieren** erlaubt es Ihnen, eine Partition auf eine andere, gleich große oder größere Partition zu kopieren.



Der Assistent **Partitionen wiederherstellen** startet Acronis Recovery Expert, das Tool zur vollständigen Wiederherstellung gelöschter Partitionen. Wenn der PC infolge eines Systemausfalls oder

einer Virenattacke nicht mehr bootet, können Sie so kritische Systembereiche und gelöschte Partitionen rekonstruieren und die Boot-Fähigkeit wiederherstellen.

Nähere Informationen zu Acronis Recovery Expert finden Sie in einem speziellen Abschnitt: Kapitel 7, »Acronis Recovery Expert«.



Durch diese Assistenten erreichen auch unerfahrene Benutzer schnelle und sichere Ergebnisse mit Acronis Disk Director Server.

#### Der manuelle Modus

Im manuellen Modus können erfahrene Benutzer alle vorhandenen Funktionen von Acronis Disk Director Server benutzen. Die einzelnen Aktionen werden durch die notwendigen Einträge in Dialogboxen vorgenommen. Im manuellen Modus übernehmen Assistenten die Vorbereitung der Aufgaben. Dagegen zeigt der automatische Modus wesentlich mehr Funktionen, die außerdem überwiegend manuell gestartet und ausgeführt werden müssen.

#### Zwischen den Modi wechseln

Wenn Sie nach der Installation von Acronis Disk Director Server einen Arbeitsmodus ausgewählt haben, können Sie diesen jederzeit wechseln. Wählen Sie dazu **Ansicht** → **Automatischer Modus** für den automatischen Modus oder **Ansicht** → **Manueller Modus** für den manuellen Modus.

# 3.2 Das Programmhauptfenster

Acronis Disk Director Server wird über das Programmhauptfenster gesteuert. Hier finden Sie Menüs, Symbolleisten, Laufwerks- und Partitionsbäume, die über das Menü **Ansicht** ein- bzw. ausgeblendet werden, sowie eine Darstellung der Festplatten- und Partitionsliste des Computers.

Die Darstellung des Hauptfensters unterscheidet sich je nach dem gewählten Arbeitsmodus. Während im automatischen Modus nur die vier Assistenten zur Auswahl stehen (s. Abb. 3), können Sie im manuellen Modus (s. Abb. 4) vielfältige Einstellungen, Eigenschaften und Befehle sehen.




Abb. 4: Programmhauptfenster im manuellen Modus

Der manuelle Modus zeigt im Programmhauptfenster alle Details der Festplatten und der darauf enthaltenen Objekte. So wird z.B. auch unzugeordneter Festplattenspeicher angezeigt, der im automatischen Modus ausgeblendet wird, da die Assistenten diesen Speicherplatz automatisch erkennen.

# Festplatten- und Partitionsinformationen

Im Programmhauptfenster sehen Sie die verfügbaren Festplatten und deren Partitionen, inkl. Bezeichnungen und Laufwerksbuchstabe. Direkt darunter werdten im **Manuellen Modus** die Festplatten mit den einzelnen Partitionen grafisch dargestellt. Hierbei markiert die Farbe Orange die primäre Partition, Blau steht für logische Partitionen und Grün für den unzugeordneten Speicher. Außerdem zeigt der grau hinterlegte Teil einer Partition an, wie viel des Speicherplatzes belegt ist. Innerhalb der einzelnen Partitionen werden außerdem noch die Laufwerksbuchstaben, die Partitionsgröße und der Typ der Partition angegeben.

In der Detailansicht sehen Sie unten links in der Seitenleiste im Bereich **Details** die Informationen für die gerade ausgewählte Partition und als grafische Darstellung rechts im Programmhauptfenster das Verhältnis zwischen freiem und belegtem Speicherplatz.



Im Menü **Ansicht** können Sie das Programmhauptfenster nach Ihren Wünschen einrichten und gestalten. Sie können Seiten-, Status- und Symbolleisten sowie Baumansicht und grafische Ansichten ein- und ausblenden. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt »Ansichtselemente«, Seite 14.

#### 3.3 Aktionen durchführen

Der Begriff **Aktion** steht für alle Handlungen zum Festplatten- bzw. Partitionsmanagement, die Sie mit Acronis Disk Director Server ausführen können.



Mit Assistenten – einem typischen Bedienelement von Acronis Disk Director Server – stellen Sie auf einfache Weise Schritt für Schritt Handlungsanweisungen (Aktionen) für das Programm zusammen. In beiden Modi starten die Assistenten und weiteren Aktionen auf die gleiche Weise.

Die Assistenten starten Sie mit einer der folgenden Methoden:

- im Hauptmenü von Acronis Disk Director Server im Menü Assistenten,
- in der Seitenleiste am linken Bildschirmrand im Bereich **Assistenten** mit den dort angeordneten vier Symbolen (siehe Abschnitt »Der automatische Modus«, Seite 17).



Im manuellen Modus ist zusätzlich die Symbolleiste **Assistenten** sichtbar, die die gleichen Symbole wie die Seitenleiste im Bereich **Assistenten** enthält.

#### Manuelle Aktionen

Manuelle Aktionen – solche, die sich nicht mit den vier im Menü **Assistenten** aufgeführten Assistenten ausführen lassen – sind nur im manuellen Modus durchführbar. Sie müssen also mit **Ansicht** → **Manueller Modus** in diesen Modus umschalten, um solche Aktionen auszuführen.

Der Bereich **Aktionen** der Seitenleiste zeigt nach Auswahl eines Festplattenbereichs im rechten Teil des Programmhauptfensters im manuellen Modus alle Aktionen, die Sie je nach Art der Auswahl ausführen können:



**Kopieren** – Kopiert eine Partition in unzugeordneten Speicher der gleichen oder einer anderen Festplatte. Details finden Sie im Abschnitt »Eine Partition auf unzugeordneten Speicherplatz kopieren«, Seite 39.



**Verschieben** – Verschiebt die Partition auf der gleichen Festplatte oder auf eine andere Festplatte. Details finden Sie im Abschnitt »Partition verschieben«, Seite 41.



**Größe ändern** – Fügt der Partition angrenzenden nicht zugeordneten Festplattenspeicher zu oder verkleinert die Partition, wodurch angrenzend freier Speicher entsteht. Details finden Sie im Abschnitt »Größe einer Partition ändern bzw. verschieben«, Seite 42.



**Bezeichnung ändern** – Ändert die Datenträgerbezeichnung der Partition. Details finden Sie im Abschnitt »Bezeichnung einer Partition ändern«, Seite 44.



**Format** – Formatiert die Partition (erstellt ein neues Dateisystem). Details finden Sie im Abschnitt »Partition formatieren«, Seite 48.



**Löschen** – Löscht die zuvor ausgewählte Partition. Details finden Sie im Abschnitt »Partition löschen«, Seite 49.



**Aufteilen** – Teilt eine Partition in zwei Partitionen auf, verschiebt ausgewählte Ordner in die neue Partition und belässt den Rest der Daten auf der alten Partition. Diese Operation kann auch für das Erstellen einer leeren Partition aus dem freien Speicher einer anderen Partition verwendet werden. Details finden Sie im Abschnitt »Partitionen aufteilen «, Seite 49.



**Zusammenführen** – Führt zwei Partitionen zu einer neuen Partition zusammen, selbst dann, wenn ihre Dateisysteme verschieden sind. Details finden Sie im Abschnitt »Partition löschen«, Seite 49.



**Fehlerprüfung** – Führt ScanDisk auf der Partition aus und meldet abschließend den Zustand des Dateisystems. Auf Wunsch kann das Programm gefundene Fehler beseitigen. Details finden Sie im Abschnitt »Fehlerprüfung«, Seite 50.



**Eigenschaften** – Zeigt die Eigenschaften der aktuellen Partition detailliert in der Dialogbox **Eigenschaften** an. Sie sehen Informationen zum Speicherort und zum Dateisystem.



Alle Aktionen können Sie auf vielfältige Weise starten: mit der Menüleiste, den Symbolen der Symbolleiste oder bei markierter Partition mit den Befehlen der rechten Maustaste. Für die Übersicht über die zusammengestellten Aktionen nutzen Sie den Befehl **Aktionen** → **Anzeigen**.



Wenn Sie eine Festplatte im rechten Teil des Programmhauptfensters ausgewählt haben, dann reduzieren sich die verfügbaren Aktionen auf **Bereinigen** und **Eigenschaften**.

#### **Erweiterte Aktionen**

Im manuellen Modus erscheint in der Seitenleiste der Bereich **Erweitert**. Damit oder über das Untermenü von Erweitert im Kontextmenü einer markierten Partition können Sie folgende erweiterten Aktionen durchführen:



**Laufwerksbuchstaben ändern** – ändert den Laufwerksbuchstaben der aktuellen Partition. Details finden Sie im Abschnitt »Laufwerksbuchstaben ändern«, Seite 53.



**Konvertieren** – ändert das Dateisystem der Partition (FAT16; FAT32; NTFS usw.) Details finden Sie im Abschnitt »Konvertieren«, Seite 54.



**Verstecken** – Versteckt die Partition auf dem Computer.

Details finden Sie im Abschnitt »Partition verstecken«, Seite 55.



Clustergröße ändern – Verändert die Clustergröße von FAT16-, Fat32- und NTFS-Partitionen. Durch Veränderung der Clustergröße lässt sich verlorener und damit ungenutzter Speicherplatz auf solchen Partitionen zurückgewinnen. Details finden Sie im Abschnitt »Clustergröße ändern«, Seite 58.



Falls Sie eine FAT16-Partition markiert haben, finden Sie zusätzlich im Bereich **Erweitert** das Symbol **Root-Größe ändern**. Damit verändern Sie die maximale Anzahl der Dateieinträge im Wurzelverzeichnis.



**Typ ändern** – Ändert den Partitionstyp, z.B. auf alternative Systeme wie Linux boot; VMware native; Linux Raid usw. Details finden Sie im Abschnitt »Partitionstyp wechseln«, Seite 58.



**Bearbeiten** – Startet den Acronis Disk Editor, ein professionelles Tool, das eine Vielzahl von Möglichkeiten zur direkten Festplattenbearbeitung bietet. Details finden Sie im Kapitel 8, »Mit Acronis Disk Editor arbeiten«, Seite 71.



Beachten Sie, dass Acronis Disk Director Server die Funktionen der Kernanwendung sperrt, bis Sie den Acronis Disk Editor beendet haben. Erst dann ist sichergestellt, dass direkte Veränderungen an den Datenträgern gespeichert sind und nicht zu Fehlern bei anderen Festplattenaktionen führen können.



Wenn Sie eine Festplatte im rechten Teil des Programmhauptfensters ausgewählt haben, dann reduizieren sich die verfügbaren Aktionen auf **Bearbeiten** und **MBR kopieren**.

# 3.4 Aktionseigenschaften

Durch das besondere Arbeitsverfahren von Acronis Disk Director Server werden zunächst Aktionen zusammengestellt und erst auf Kommando ausgeführt. Alle aus den Aktionen folgenden Änderungen sind dagegen sofort im Programmhauptfenster von Acronis Disk Director Server zu sehen. Wenn Sie z.B. eine neue Partition erstellen, wird diese sofort im Programmhauptfenster, in der grafischen Ansicht und in der Baumansicht sichtbar, sofern Sie diese Ansichten aktiviert haben. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass Sie auf der Grundlage noch ausstehender Aktionen bereits weitere Aktionen planen oder vorbereiten können. So ist entweder zu erkennen, wel-

che Varianten eine geplante Aktion für weitere Arbeiten bietet, oder vorab zu sehen, ob die vorbereitete Aktion die gewünschten Effekte bietet. Außerdem können Sie die noch nicht ausgeführten Aktionen jederzeit verwerfen.

#### **Ausstehende Aktionen**

Alle Aktionen werden von Acronis Disk Director Server vorgemerkt. Das bedeutet, dass Änderungen an einer Partition oder Festplatte erst vorgenommen werden, wenn Sie alle Änderungen eingerichtet und eingestellt haben.



Um die ausstehenden Aktionen auszuführen ist ein Klick auf die Symbolschaltfläche **Ausführen** nötig, die als schwarz-weiß karierte Fahne dargestellt ist. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die Änderungen nur angezeigt. Durch dieses Verfahren können Sie in der grafischen Ansicht die neue Partitionsstruktur erst einmal betrachten und darauf basierend weitere Aktionen planen, bevor Sie entscheiden, welche Aktionen Sie tatsächlich durchführen oder wieder verwerfen.

# Ausstehende Aktionen rückgängig machen

Bevor Sie die ausstehenden Aktionen übernehmen, haben Sie die Möglichkeit, die letzte oder alle Handlungen zur Zusammenstellung der Aktionen in der Reihenfolge ihres Vorgehens zu verwerfen. Sinn dieses Tools ist vor allem die Möglichkeit, anhand der Vorschau die Abfolge noch einmal zu kontrollieren. So könnten Sie z.B. erst alle Handlungen rückgängig machen und dann einzeln wiederherstellen, um die Kontrolle über mehrere geplante Handlungsschritte zu behalten. In der Menüleiste finden Sie im Menü **Aktionen** die Befehle **Rückgängig** und **Wiederherstellen**. Jede Ausführung des Befehls betrifft genau eine Aktion.



Mit einem Klick auf diese Schaltfläche verwerfen Sie immer genau die letzte festgelegte Aktion.



Sobald Sie eine einzelne Handlung verworfen haben, wird die Schaltfläche **Wiederherstellen** aktiv. Mit einem Klick auf diese Schaltfläche rekonstruieren Sie immer genau die letzte verworfene Aktion.



Das Menü **Aktionen** enthält außerdem die Befehle **Alle Rückgängig** bzw. **Alle Wiederherstellen**.

#### Ausstehende Aktionen kontrollieren

Alle ausstehenden Aktionen werden in einer Liste zusammengefasst, die Sie im Hauptmenü mit dem Befehl **Aktionen → Anzeigen** aufrufen. Dadurch öffnet sich die Dialogbox **Ausstehende Aktionen**. Durch dieses Verfahren behalten Sie die Kontrolle über die noch auszuführenden Aktionen (s. Abb. 5).



Beachten Sie, dass alle geplanten Handlungen, die den gleichen Bereich(Festplatte, Partition, unzugeordneter Speicher) betreffen, zu einer Aktion zusammengesetzt werden. Deshalb sehen Sie möglicherweise weniger Aktionen, als Sie einzelne Handlungen geplant hatten.




Abb. 5: Kontrolle der ausstehenden Aktionen

#### Ausstehende Aktionen ausführen

Um die ausstehenden Aktionen auszuführen, haben Sie zwei verschiedene Möglichkeiten:

- Klicken Sie auf die Symbolschaltfläche Übernehmen in der Symbolleiste. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn Aktionen zusammengestellt wurden.

Jede dieser Varianten führt nun alle ausstehenden Aktionen aus. Anschließend haben Sie keine Möglichkeit mehr, diese Aktionen rück-

gängig zu machen. Daher sollten sie die Folgen der Aktionen genau überlegen, bevor Sie die ausstehenden Aktionen ausführen.

#### **Assistenten und Aktionen**

Auch die Assistenten von Acronis Disk Director Server arbeiten nach dem beschriebenen Verfahren mit ausstehenden Aktionen. In jedem der Assistentenschritte werden Parameter eingegeben, die anschließend in der Liste der ausstehenden Aktionen aufgeführt werden.

Wenn Sie alle Parameter, die für die gewählte Aktion notwendig sind, angegeben haben, erscheint die Schaltfläche **Fertig stellen** anstelle der Schaltfläche **Weiter**. Mit dem Anklicken dieser Schaltfläche wird das Ergebnis des Assistenten sichtbar:

- Das Ergebnis der bevorstehenden Änderung erscheint vorab in der grafischen Darstellung.
- Die bevorstehenden Änderungen werden in die Liste der ausstehenden Aktionen übernommen.



Denken Sie daran, dass die Aktionen nicht automatisch ausgeführt werden, wenn der Assistent fertig ist! Erst wenn Sie den Befehl **Aktionen → Ausführen** aktivieren, werden die ausstehenden Aktionen durchgeführt. Vorher sollten Sie immer die Liste der ausstehenden Aktionen prüfen, besonders dann, wenn Sie mehrere Aktionen definiert haben.

#### **Aktionen und Programmende**

Wenn Sie Acronis Disk Director Server beenden, dann prüft das Programm zunächst, ob Sie alle Aktionen bereits ausgeführt haben. Falls das Programm auf unbeendete Aktionen stößt, erfolgt vor Beendigung eine Abfrage. Damit haben Sie die Chance, entweder alle Aktionen noch auszuführen oder alle ausstehenden Aktionen gefahrlos zu verwerfen.

## 3.5 Acronis Disk Director Server-Kennwortschutz

Acronis Disk Director Server ist ein Tool mit mächtigen Werkzeugen, die in den Händen von unbefugten Personen oder unkundigen Benutzern großen Schaden anrichten können. Deshalb bietet Ihnen Acronis Disk Director Server einen Kennwortschutz an, mit dem Sie den Zugriff auf Partitionen, Festplatten und damit letztendlich auf Ihre Daten und Programme sichern.

## Kennwort erstmalig setzen

Um Acronis Disk Director Server erstmalig mit einem Kennwort zu versehen, sind folgende Schritte nötig:

- 1. Wählen Sie den Befehl Auswahl → Programmkennwort.
- 2. Geben Sie ein **Kennwort** in das Eingabefeld **Neues Kennwort** ein und wiederholen Sie dieses im Eingabefeld **Wiederholung des neuen Kennworts.**
- 3. Klicken Sie **OK**, um das Kennwort zu setzen.
- 4. Beenden Sie das Programm, um das Kennwort zu aktivieren.

Wenn Sie nun das Programm neu starten, werden Sie in der Dialogbox **Kennworteingabe** aufgefordert, das neue Kennwort einzugeben. Der Zugriff auf das Programm ist nur nach Eingabe des richtigen Kennworts möglich.

Bei falscher Eingabe folgt eine Dialogbox, die über die falsche Eingabe informiert. Nach Bestätigung beendet das Programm seine Arbeit, ebenso wie bei einem Klick auf die Schaltfläche **Abbrechen**.

#### Kennwort ändern

Ein einmal gesetztes Kennwort kann jederzeit geändert werden.

- 1. Wählen Sie Auswahl → Programmkennwort.
- 2. Geben Sie das alte Kennwort in das Eingabefeld **Altes Kennwort** ein.
- 3. Das neue Kennwort geben Sie in das Eingabefeld **Neues Kennwort** ein und wiederholen diesen Vorgang noch einmal im Eingabefeld **Wiederholung des neuen Kennworts**.
- 4. Klicken Sie anschließend auf **OK**, um das neue Kennwort zu speichern.



Achten Sie darauf, dass das Kennwort nicht abhanden kommt. Sollten Sie dennoch einmal Ihr Kennwort für Acronis Disk Director Server vergessen haben, bleibt Ihnen nur die Deinstallation. Aktivieren Sie im Windows-Startmenü unter Programme → Acronis → Disk Director Server → Acronis Disk Director Server Deinstallieren und installieren das Programm anschließend neu.

# Kapitel 4. Automatische Partitionierung

Für grundsätzliche Aufgaben zur Partitionsverwaltung nutzen Sie den automatischen Modus. Im automatischen Modus stehen Ihnen die folgenden typischen Partitionierungsaufgaben als Assistenten zur Verfügung:

- Partition erstellen,
- Freien Speicher vergrößern,
- Partition kopieren.

Diese Aktionen werden durch die Assistenten Schritt für Schritt abgefragt, so dass Sie keinen Schritt auslassen und gegebenenfalls zu jedem Einzelschritt zurückkehren können. Alle Einstellungen werden im Assistenten detailliert beschrieben.



Der ebenfalls verfügbare Assistent zum Wiederherstellen gelöschter Partitionen ist im Kapitel 7, »Acronis Recovery Expert«, beschrieben.

#### 4.1 Partition erstellen

Eine neue Partition verwenden Sie z.B. um gleichartige Dateitypen zu speichern – z.B. MP3-Dateien, Videodateien usw. Spezielle Partitionen sind ebenso günstig für Backups einer anderen Partition, Festplatte, CD-Rom oder DVD. Auch im Zusammenhang mit der Installation eines neuen Betriebssystems auf einer anderen Partition ist eine neue Partition sinnvoll.



Mit dem Assistenten zur Partitionserstellung können Sie jede Art von Partition erstellen (aktive, primäre oder logische) und dieser ein Dateisystem, einen Namen und einen Laufwerksbuchstaben zuweisen.

- Wählen Sie den Assistenten Partition erstellen aus der Symbolleiste, der Seitenleiste oder aus dem Hauptmenü Assistenten > Partition erstellen.
- 2. Acronis Disk Director Server analysiert die vorhandenen Festplatten. Wenn der Assistent unzugeordneten Speicher oder ausreichend freien (ungenutzten) Speicher auf vorhandenen Partitionen findet, öffnet sich die Dialogbox Methode der Partitionserstellung. Hier bestimmen Sie, woraus die neue Partition erstellt werden soll. Sie haben die Wahl zwischen der Erstellung aus unzugeordnetem Festplattenspeicher oder aus freiem Speicher der vorhandenen Partitionen.



**Unzugeordneter Festplattenspeicher** heißen Bereiche der Festplatte, die nicht in eine Partition aufgenommen sind. Freier Speicher ist

der unbenutzte Speicherplatz auf einer Partition.

#### Neu aus unzugeordnetem Speicher

Bei der Entscheidung für die Erstellung einer neuen Festplattenpartition aus unzugeordnetem Speicher wählen Sie die Option **Unzugeordneten Festplattenspeicher verwenden**, bevor Sie den Assistenten fortsetzen.

## **Partitionsgröße**

Der Assistent bietet an, die Partition mit dem gesamten nicht zugewiesenen Platz der Festplatte anzulegen.



Wenn das Programm mehr als eine Festplatte im Computer findet, z.B. eine Festplatte mit 5 GB freiem Festplattenspeicher und eine mit 12 GB, wird Ihnen Acronis Disk Director Server die Erstellung einer Partition mit 12 GB vorschlagen. Wenn Sie die neue Partition aber auf der kleineren Festplatte anlegen möchten, beenden Sie den Assistenten und wechseln in den manuellen Modus. Dort selektieren Sie den gewünschten Bereich und legen die neue Festplatte manuell an.

In der Dialogbox **Partitionsgröße** bestimmen Sie die physikalische Größe der Partition. Mit den Steuerelementen verändern Sie die Größe der zu erstellenden Partition.

## **Partitonstyp**

Der nächste Schritt erfordert die Auswahl des Partitionstyps – **Aktiv**, **Primär** oder **Logisch** (s. Abb. 6).

- Zur Installation eines Betriebssystems erstellen Sie eine primäre Partition.
- Um eine Partition zur **Datensicherung** zu erstellen, wählen Sie **Logisch**.
- Wählen Sie Aktiv, wenn Sie auf dieser Partition ein Betriebssystem installieren wollen, von dem aus der Computer gestartet werden soll.



Abb. 6: Auswahl des Partitionstyps



Auf einer Festplatte können bis zu vier primäre Partitionen verwaltet werden, wovon eine Partition die aktive seine kann. Wenn diese Zahl erreicht ist, werden die Optionsschaltflächen automatisch ausgeblendet. Wenn noch keine primäre Partition angelegt ist, können Sie keine logischen Partitionen anlegen.

#### **Dateisystem**

Im nächsten Schritt werden Sie nach dem Dateisystem gefragt. Hier steht Ihnen ein Listenfeld mit den Windows-Dateisystemen FAT16, FAT32, NTFS oder den Linux Dateisystemen EXT2, EXT3, ReiserFS und Swap zur Verfügung. Die Wahl eines Dateisystems hat immer das Formatieren der Partition zur Folge. Falls Sie die Partition für ein nicht aufgeführtes Dateisystem erstellen möchten, haben Sie noch die Möglichkeit die Partition unformatiert zu lassen.



Beachten Sie, dass Sie bei einer Partitionsgröße über 2 GB nicht mehr das FAT16-Dateisystem verwenden können. Dieses wird dann automatisch aus den Optionen ausgeblendet. Details über Eigenschaften von Dateisystemen, Betriebssysteme und Festplatten finden Sie in Kapitel 10, »Festplatten und Betriebssysteme«.

#### Laufwerksbuchstaben

Als Nächstes fragt der Assistent nach einem Laufwerksbuchstaben. Automatisch wird der nächste freie Buchstabe gewählt, der im Listenfeld noch verändert werden kann.

Beim Systemstart verknüpft das Betriebssystem die Laufwerksbuchstaben mit den Laufwerken und Partitionen. Diese Buchstaben werden zur weiteren Verknüpfung der Programme mit dem Betriebssystem und miteinander benötigt.



Den Festplattenpartitionen werden nicht nur Buchstaben zugewiesen, sondern auch Nummern. Manche Betriebssysteme identifizieren Partitionen am Buchstaben, andere an der Nummer und ganz andere wieder an Nummer und Buchstabe. Daher können das Erstellen, Löschen, Verschieben oder auch das Verstecken von Partitionen sowie das Ändern der Laufwerksbuchstaben zu Fehlern führen. So können z.B. Programme nicht mehr ausgeführt bzw. gestartet werden, Daten- und Laufwerksverknüpfungen werden nicht mehr gefunden und im schlimmsten Fall kann das System nicht mehr hoch bzw. heruntergefahren werden. Bedenken Sie diese Zusammenhänge bei der Neuvergabe von Laufwerksbuchstaben und Nummern, um die oben genannten Probleme zu vermeiden.

#### Windows 95/950SR2/98/Me-Laufwerksbuchstaben

Windows 95 (erstes Relase) weist die Laufwerksbuchstaben automatisch nach den folgenden Kriterien zu:

• Laufwerksbuchstaben beginnen bei C: und enden bei Z:. Die Partition C: ist dabei für das Betriebssystem vorgesehen, also für den Systemstart.



Das Betriebssystem Windows 95 erkennt nicht alle Partitionsarten, nur 1 (FAT12), 4 und 6 (FAT16). Der Systemtyp wird nicht über den Partitionstyp bestimmt, sondern über den Inhalt. Andere Partitionstypen werden erkannt, aber nicht zugewiesen.

- Der aktiven Partition, die auf der ersten Festplatte gefunden wird, wird der Laufwerksbuchstabe C: zugewiesen. Wenn keine solche Partition vorhanden ist, wird C: der ersten verwendbaren primären Partition der ersten Festplatte zugewiesen.
- Ähnlich werden dann alle weiteren aktiven Partitionen von anderen Festplatten zugewiesen. Sie bekommen dann die Laufwerksbuchstaben D:, E: usw.
- Danach werden alle verwendbaren logischen Partitionen in der Reihenfolge der Festplatten zugewiesen. Sie erhalten fortlaufende Laufwerksbuchstaben.
- Anschließend werden allen weiteren verwendbaren primären Partitionen der jeweiligen Festplatten Laufwerksbuchstaben zugewiesen.

Die Laufwerksbuchstabenverwaltung von Windows 95OSR2/98/ME ist fast identisch mit der von Windows 95. Es gibt aber eine Ausnahme:

 Zusätzlich werden noch die Typen 11 (FAT32), 12 (FAT32) und 13 (FAT16, LBA) unterstützt. Dies ist nötig für die Unterstützung von Festplatten, deren Größe über 2 GB liegt.



Das Ändern der Laufwerksbuchstaben in den beschriebenen Betriebssystemen kann zu Problemen beim Starten von Programmen oder Öffnen von Dateien führen.

#### Windows NT/2000/XP-Laufwerksbuchstaben

In den Betriebssystemen Windows NT/2000/XP verläuft die **Laufwerksbuchstabenvergabe automatisch**. Bei Windows NT 4.x geschieht dies ähnlich wie bei Windows 95, bei Windows NT 4.0 und Windows 2000/XP so wie bei Windows 95OSR/98/ME. Windows NT 4.0 unterstützt FAT32 nicht, weist diesen Partitionen aber Laufwerksbuchstaben zu.



Beachten Sie, dass sich die Reihenfolge der Laufwerke, abhängig von der Zahl der Festplatten und der anderen Laufwerke, im Betriebssystem und im BIOS unterscheiden können.

Bei diesen Betriebssystemen können Sie alle zugewiesenen Laufwerksbuchstaben ändern. Wenn Sie eine Partition **erstellen**, **löschen** oder **verschieben**, haben diese Änderungen keinen Einfluss auf andere Partitionen. Das Ändern des Laufwerksbuchstabens kann Verknüpfungen beeinflussen, das Verstecken der Partition führt dazu, dass Anwendungen oder Dateien, die auf dieser Partition sind, **nicht** geöffnet werden können. **Alle** anderen Partitionen bleiben unverändert.

Probleme mit dem **Systemstart** können nur dann entstehen, wenn Sie den Laufwerksbuchstaben der **Systempartition** ändern oder den einer Partition mit einer **PAGEFILE.SYS SWAP-Datei**.

#### **Partitionsnamen**

Im folgenden Schritt können Sie – falls Sie einen Dateisystem gewählt haben, mit dem die neue Partition formatiert wird – einen eigenen **Partitionsnamen** eingeben, der es Ihnen ermöglicht diese Partition von anderen zu unterscheiden. Windows zeigt die Partitionsnamen zusammen mit den Laufwerksbuchstaben in grafischen Darstellungen der Datenträgerstruktur an, z.B. im Windows-Explorer.

#### Festplattenstruktur

Auf der letzten Seite des **Assistenten zur Partitionserstellung** wird die **neue** Festplattenstruktur noch einmal **grafisch** dargestellt (s. Abb. 7).



Abb. 7: Zusammenfassung Festplattenstruktur mit der neuen Partition

Wenn Sie nun auf die Schaltfläche **Fertig stellen** klicken, werden die Änderungen in die Liste der ausstehenden Aktionen übernommen. Die neue Struktur der Partitionen wird nun auch im Programmhauptfenster von Acronis Disk Director Server sichtbar.

Diese Aktionen können Sie noch verwerfen (siehe Abschnitt »Ausstehende Aktionen rückgängig machen«, Seite 23).

Anschließend müssen Sie diese Aktionen noch übernehmen (siehe Abschnitt »Ausstehende Aktionen ausführen«, Seite 24).



Einzelheiten über die Änderungen nach Klicken auf **Fertig stellen** finden Sie im Abschnitt »Assistenten und Aktionen«, Seite 10.

#### Neu aus freiem Speicher

Um eine Partition aus freiem Speicher der vorhandenen Partitionen zu erstellen, wählen Sie bei der **Methode der Partitionserstellung** die Option **Freier Speicher der vorhandenen Partitionen** aus. Anschließend werden Sie aufgefordert eine Festplatte auszuwählen. Auf dieser Festplatte wird gleich die neue Partition erstellt. In dieser

Dialogbox werden die **physikalischen** Festplatten angezeigt, die mit Ihrem PC verbunden sind.

Im nächsten Schritt wählen Sie die Partition aus, von welcher der Speicherplatz entnommen werden soll. Diese Dialogbox zeigt also die logischen Laufwerke und die verfügbaren Partitionen.

- Wenn Sie eine Partition mittels der Option Freier Speicher der vorhandenen Partitionen erstellen, wird immer erst der nicht zugeordnete Festplattenplatz verwendet. Erst wenn die neue Partition größer als der unzugeordnete Speicher ist, wird der zusätzliche Speicherplatz aus einer existierenden Partition gewonnen.
- Wenn Sie keine Partition auswählen, von der der zusätzliche Speicherplatz genutzt werden kann, erhalten Sie die Fehlermeldung, dass nicht genügend freier Speicherplatz vorhanden ist. In diesem Fall gehen Sie mithilfe der Schaltfläche Zurück in die vorherige Dialogbox und geben eine andere Partition an.

Weitere Schritte sind identisch mit denen, die Sie ab Abschnitt »Partitionsgröße« unter »Neu aus unzugeordnetem Speicher« auf Seite 28 finden.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche **Fertig stellen** im letzten Schritt des Assistenten übernimmt Acronis Disk Director Server die Einstellungen in die Liste der ausstehenden Aktionen (siehe Abschnitt »Ausstehende Aktionen«). In dieser Liste erscheint die neue Partition nicht nur als angelegt, es wird auch gleich die alte Partition verkleinert sichtbar, auch die Dateisystemeinträge werden geändert.

Mit **Aktionen** → **Ausführen** führt Acronis Disk Director Server diese Aktionen dann aus (siehe Abschnitt »Ausstehende Aktionen ausführen«).

#### Neue Partition ohne unzugeordneten Speicherplatz

Um eine neue Partition zu erstellen, wenn kein unzugeordneter Speicherplatz vorhanden ist, starten Sie den Assistenten **Partition erstellen**. Sie werden direkt zur Dialogbox **Auswahl Festplatten** weitergeleitet, da nur aus einer vorhandenen Partition eine neue Partition erstellt werden kann. Alle weiteren Schritte sind identisch mit den bereits oben beschriebenen Schritten.

# 4.2 Freien Speicher vergrößern

Es gibt einige Fälle in denen Sie den freien Speicher einer Partition vergrößern wollen oder sogar müssen:

• Sie haben nicht mehr genügend freien Speicher, um ein neues Programm, eine Erweiterung oder ein Update zu installieren.

- Einige Programme, die mit virtuellem Arbeitsspeicher arbeiten, funktionieren nur, wenn die Partition eine Mindestgröße an freiem Speicher bietet.
- Es treten Systemprobleme auf, wenn die Größe der primären Partition unter einen bestimmten Wert reduziert wurde.



Mit Hilfe des Assistenten zur Vergrößerung des freien Speichers vergrößern Sie eine Partition, indem Sie unzugeordneten Festplattenspeicher oder Speicher anderer Partitionen hinzufügen.

- Starten Sie den Assistenten Freien Speicher vergrößern über Assistenten → Freien Speicher vergrößern oder über das Symbol in der Seiten- oder Symbolleiste.
- 2. In der Dialogbox **Auswahl der zu vergrößernden Partition** wählen Sie die Partition aus, deren Speicherplatz **erweitert** werden soll (s. Abb. 8).




Abb. 8: Auswahl einer Partition zur Erweiterung freien Speicherplatzes.

3. Die Dialogbox **Partition auswählen** bestimmt, von welcher Partition der Speicherplatz entfernt werden soll.



Wie Sie eine Partition unter Verwendung des Speicherplatzes einer anderen Partition erstellen lesen Sie in Kapitel 4.1, »Partition erstellen«.

4. Im nächsten Schritt wird die Partitionsgröße bestimmt. Ziehen Sie entweder den Schieber bis zu der gewünschten Position oder geben Sie den Wert direkt in das Eingabefeld Partitionsgröße ein. Unzugeordneter Festplattenplatz wird automatisch zu dem zu vergrößernden Speicherplatz hinzugefügt.

- 5. Die letzte Dialogbox stellt eine **grafische Vorschau** der neuen Partitionsstrukturen dar.
- 6. Mit einem Klick auf die Schaltfläche **Fertig stellen** übernimmt Acronis Disk Director Server die Einstellungen in die Liste der ausstehenden Aktionen (siehe Abschnitt »Ausstehende Aktionen rückgängig machen«). Die neue Struktur erscheint auch als Vorschau im Programmhauptfenster.

Mit **Aktionen** → **Ausführen** weisen Sie Acronis Disk Director Server an, diese Aktionen tatsächlich auszuführen (siehe Abschnitt »Ausstehende Aktionen ausführen«).



Ähnlich wie bei der Erstellung von neuen Partitionen (siehe Abschnitt 4.1, »Partition erstellen«), behandelt Acronis Disk Director Server das Ergebnis des Freistellens von neuem Speicher als eine komplexe Aktion, die auch nur komplett rückgängig gemacht werden kann.

# 4.3 Partitionen kopieren

Wenn Sie eine Partition kopieren, erstellen Sie ein völlig identisches Duplikat. Dieses Verfahren können Sie nutzen, um:

- eine Sicherheitskopie einer Partition mit wichtigen Dateien anzulegen,
- eine Systempartition zu sichern, bevor sie ein neues Update aufspielen oder nur um eine Version zu sichern
- oder um schnell alle Inhalte von einer alten Festplatte auf eine neue zu kopieren.



Der Assistent **Partition kopieren** erstellt eine Kopie einer Partition auf unzugeordnetem Festplattenspeicher oder auf Speicherplatz einer vorhandenen Partition, wenn diese genügend freien Speicherplatz hat. Darüber hinaus verändert er noch die Größe der beiden Partitionen passt das Dateisystem und den Partitionstyp an und vergibt automatisch den Namen und einen Laufwerksbuchstaben, wenn dieser frei ist.

- 1. Öffnen Sie den Assistenten **Partition kopieren**.
- 2. In der Dialogbox **Wählen Sie die zu kopierenden Partition** suchen Sie die Partition aus, die kopiert werden soll,
- 3. In der nächsten Dialogbox **Speicherort für Partition** geben Sie an, wo die Kopie gespeichert werden soll.



Sie können die Kopie an beliebiger Stelle auf der Festplatte positionieren. Der Assistent wird die Partition vor oder hinter einer vorhandenen Partition anlegen.

4. Anschließend wählen Sie die Partition aus, von der der Speicherplatz für die neue Partition, also die Sicherungskopie, entnommen werden soll. Wenn Sie eine Partition mit unzureichendem Speicherplatz ausgewählt haben, erscheint eine Fehlermeldung. In diesem Fall klicken Sie auf OK und dann auf die Schaltfläche Zurück, um eine andere Partition auszuwählen, auf der ausreichend Speicherplatz vorhanden ist.



Wenn nicht genug Speicherplatz vorhanden ist, kann die Partition **nicht** kopiert werden!

- 5. Anschließend wählen Sie den gesamten Speicherbedarf der Kopie aus
  - Der minimale Speicherbedarf ist so groß wie die Datengröße der zu kopierenden Partition. Der maximale Speicherbedarf ist der auf der Partition zur Verfügung stehende freie Speicherplatz zusammen mit evtl. vorhandenem unzugeordnetem Speicher auf der Festplatte.
  - Wenn Sie für die Kopie einer Partition freien Speicher einer anderen Partition verwenden, belässt Acronis Disk Director Server die Partitionsgröße bei mindestens 110% der mit Daten belegten Bereiche.
- 6. In der nächsten Dialogbox haben Sie die Möglichkeit den Partitionstyp festzulegen. Sie können hierbei unter Aktiv, Primär und Logisch wählen.
  - Es ist üblich, dass eine Partition, auf der ein Betriebssystem installiert ist, als primäre Partition deklariert wird. Partitionen, auf denen Daten abgelegt sind, werden als logische Laufwerke ausgezeichnet.
  - Wählen Sie den Status Aktiv, wenn Sie später von dieser Partition aus Ihren Rechner booten möchten.



Die Partitionstypen und mögliche **Beschränkungen** und weitere Beschreibungen zu **Partitionstypen** finden Sie in Abschnitt 4.1 »Partition erstellen«.



Wenn Sie eine Kopie eines Windows 95/98/ME Betriebssystems vornehmen, ist es wahrscheinlich, dass sich der Laufwerksbuchstabe ändert. Dadurch kann es zu **Systemabstürzen** und **Problemen beim Öffnen von Programmen und Dateien** kommen. Für weitere Regeln im Umgang mit Betriebssystemen lesen Sie hier weiter im Abschnitt 4.1 »Partition erstellen«. Die Verwendung von Acronis OS Selector hebt diese Beschränkung auf.

7. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Fertig stellen übernimmt Acronis Disk Director Server die Einstellungen in die Liste der ausstehenden Aktionen (siehe Abschnitt »Ausstehende Aktionen rückgängig machen«). Die neue Struktur erscheint auch im Programmhauptfenster. Mit dem Befehl **Aktionen** → **Ausführen** weisen Sie Acronis Disk Director Server an, diese Aktionen tatsächlich auszuführen (siehe Abschnitt »Ausstehende Aktionen ausführen«).

# Kapitel 5. Manuelle Partitionierung

Anders als im automatischen Modus ist der manuelle Modus für erfahrene Benutzer gedacht, die sich mit der Partitionierung und logischen Aufteilung von Festplattenspeicher auskennen. Jede einzelne Aktion wird in der Liste ausstehender Aktionen aufgeführt und kann sofort oder später wieder rückgängig gemacht werden.



Erst wenn Sie den Befehl **Aktionen → Ausführen** ausführen oder auf die Symbolschaltfläche **Ausführen** klicken, werden die Aktionen permanent übernommen und sind nicht mehr rückgängig zu machen.

### 5.1 Aktionen

Die für eine Auswahl (Partition oder Festplatte) verfügbaren Aktionen werden in der Symbolleiste und in der Seitenleiste angezeigt. Außerdem lassen sich alle Aktionen auch nach einem Klick mit der rechten Maustaste auf die im rechten Teil des Programmhauptfensters ausgewählte Partition bzw. Festplatte ausführen.

Die Seitenleiste **Aktionen** beinhaltet die am häufigsten verwendeten Aktionen, die bei der Partitionierung von Festplatten verwendet werden. Das sind z.B. das Erstellen einer Partition, das Löschen, Kopieren, Verschieben und Formatieren. Darüber hinaus können Sie auch z.b. die Fehlerprüfung einer Partition aus diesem Menü aufrufen.

#### Partition erstellen

Wenn Sie eine Festplatte mit unzugeordnetem Festplattenspeicher haben, können Sie aus diesem Speicherplatz eine neue Partition erstellen.



Wenn Sie mit dem Assistenten eine neue Partition erstellen, nutzt dieser sowohl den nicht zugeordneten als auch den freien Speicherplatz auf vorhandenen Partitionen (siehe Abschnitt »Partition erstellen«). Die Aktion Neue Partition erstellen hingegen erstellt eine Partition nur aus unzugeordnetem Festplattenspeicher. Wenn Sie also eine neue Partition erstellen wollen, benötigen Sie unzugeordneten Speicherplatz. Mit Hilfe der Aktion Größe ändern können Sie einer Partition Speicherplatz entnehmen und diesen in unzugeordneten Speicher verwandeln.



Wählen Sie eine Festplatte und den darauf befindlichen **unzugeord- neten Speicher** im Programmhauptfenster von Acronis Disk Director
Server aus. Die Symbolschaltfläche **Neue Partition erstellen** wird in
der Symbolleiste (oben) und in der Seitenleiste (links) sichtbar.




Abb. 9: Wählen Sie den unzugeordneten Speicherplatz im Programmhauptfenster aus.

Wählen Sie die Aktion entweder mit einem Klick auf das Symbol in der Symbolleiste oder den Eintrag in der Seitenleiste. Außerdem können Sie diese Aktion auch über das Hauptmenü, Auswahl > Neue Partition erstellen oder aus dem Kontextmenü des entsprechenden Elements wählen (s. Abb. 9).

In der Dialogbox **Partition erstellen** können Sie in das Eingabefeld **Datenträgerbezeichnung** eine Bezeichnung für die zu erstellende Partition eingeben.

- Im Listenfeld **Dateisystem** wählen Sie das gewünschte Dateisystem aus.
- Das Listenfeld **Erstellen als** gibt Ihnen die Möglichkeit die Partition als **primäre** oder **logische** zu definieren.
- Im Bereich Größe und Position wird die Partition grafisch dargestellt.
- Die Auswahlfelder im unteren Bereich der Dialogbox Partition erstellen zeigen die Partitionsgröße und den unzugeordneten Speicher der sich davor und dahinter befindet. Die Größe können Sie mit der Maus, durch Klicken der Pfeiltasten am Ende der Auswahlfelder oder über direkte Eingabe in das Auswahlfeld ändern. Alternativ verschieben Sie in der grafischen Darstellung die linke oder rechte Begrenzung mit der Maus (s. Abb. 10).



Abb. 10: Die Dialogbox Partition erstellen

 Wenn Sie auf die Schaltfläche OK klicken, werden die Änderungen in die Liste der ausstehenden Aktionen übernommen und können ausgeführt werden.

Die neue Partitionsstruktur erscheint sofort im Programmhauptfenster von Acronis Disk Director Server.



Wenn Sie eine neue Partition aus unzugeordnetem Speicherplatz unter Windows 95/98/Me erstellen, kann es vorkommen, dass sich die Laufwerksbuchstaben ändern. Dadurch können Verknüpfungen beschädigt werden. Diese müssen in diesem Fall anschließend neu zugeordnet werden.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**, um die ausstehenden Aktionen zu übernehmen.

## Eine Partition auf unzugeordneten Speicherplatz kopieren

Die Notwendigkeit von Partitionskopien wurde bereits im Kapitel »Partitionen kopieren« erörtert. Erinnert sei hier noch einmal an den Sinn von zusätzlichen Partitionen als Sicherung einer anderen Partition, als Sicherungsort von Betriebssystempartitionen vor einem Update oder zur Speicherung von Daten. Acronis Disk Director Server bietet Werkzeuge, um Daten von einer Partition auf eine neue Partition zu überspielen.

Wählen Sie zunächst die Partition im Programmhauptfenster, die Sie kopieren möchten.



Klicken Sie auf das Symbol **Kopieren** in der Symbolleiste, den Eintrag in der Seitenleiste oder wählen Sie im Hauptmenü den Befehl **Auswahl → Kopieren**. Alternativ wählen Sie die Aktion aus dem

Kontextmenü des grafischen Elements, wenn Sie zuvor die Partition ausgewählt haben. Acronis Disk Director Server berechnet **automatisch** den **benötigten Festplattenplatz** und wählt einen Bereich der Festplatte aus, auf dem die Kopie erstellt werden kann.



Wenn Sie nicht genügend zusammenhängenden unzugeordneten Speicherplatz zur Verfügung haben, kann diese Aktion nicht durchgeführt werden. Schaffen Sie in diesem Fall durch Verkleinern oder Löschen anderer Partitionen genügend unzugeordneten Speicher oder führen Sie verschiedene unzugeordnete Bereiche durch Verschieben zusammen.



Sie können die Kopie einer Partition auf unzugeordnetem Speicherplatz erstellen, der kleiner ist als die Partition, die kopiert werden soll. Allerdings muss der freie Speicher größer sein als die Datenmenge auf der zu kopierenden Partition.

Wählen Sie nun den **unzugeordneten Speicherplatz** aus, auf dem die Kopie erstellt werden soll. In der folgenden Dialogbox geben Sie den **Partitionstyp**, die **Größe und Position** sowie den **unzugeordneten Speicher davor** und **danach** an (s. Abb. 11).



Abb. 11: In dieser Dialogbox geben Sie die Parameter für die Kopie der markierten Partition ein.

Wenn Sie abschließend die Schaltfläche **OK** klicken, werden die Änderungen in die Liste der ausstehenden Aktionen übernommen und können ausgeführt oder geändert werden. Die neue Partitionsstruktur erscheint sofort im Programmhauptfenster von Acronis Disk Director Server.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**, um die ausstehenden Aktionen zu übernehmen.



Wenn Sie eine neue Partition aus unzugeordnetem Speicherplatz unter Windows 95/98/Me erstellen, kann es vorkommen, dass sich die Laufwerksbuchstaben ändern. Dadurch können Verknüpfungen beschädigt werden, die Sie anschließend manuell neu zuordnen müssen.

#### Partition verschieben

Auch zum Verschieben von Partitionen gibt es viele Gründe. Zum einen kann mit dem Verschieben einer Partition auf eine schnellere Systemfestplatte das System beschleunigt werden. Wenn Sie z.B. noch mit älteren Betriebssystemen wie MS-DOS, Windows 3.1 oder Windows NT 4.0 arbeiten müssen, kann ein Verschieben der zugehörigen Systempartion nötig sein, da diese Systeme nur von binären Partitionen starten, die sich am Anfang der Festplatte befinden.



Wenn Sie z.B. eine Festplatte haben, auf der Sie eine Partition mit Auslagerungsdateien verwalten, arbeitet Ihr System schneller, wenn sich diese Partition am Anfang der Festplatte befindet.

Mit Acronis Disk Director Server verschieben Sie eine Partition auf nicht zugeordneten Speicherplatz in nur wenigen Schritten.

Wählen Sie die Partition im **Programmhauptfenster** aus, die Sie verschieben möchten.



Klicken Sie auf das Symbol Verschieben in der Symbolleiste oder im Bereich Aktionen der Seitenleiste oder aktivieren Sie diese Funktion im Hauptmenü unter Auswahl → Verschieben. Acronis Disk Director Server überprüft automatisch die vorhandenen Festplatten auf unzugeordneten Speicherplatz und zeigt diesen dann in der Dialogbox Partition verschieben an. Wählen Sie den unzugeordneten Speicherplatz aus, auf den die Partition verschoben werden soll.



Wenn Sie **nicht genügend unzugeordneten Speicherplatz** zur Verfügung haben, kann diese Aktion **nicht durchgeführt** werden.

In der folgenden Dialogbox **Partition verschieben** geben Sie die Parameter für die markierte Partition ein.



Abb. 12: Geben Sie die neuen Parameter für die markierte Partition ein.

Die Größe und Position der Partition können Sie per Mausklick oder in den Eingabefeldern Unzugeordneter Speicher davor und danach sowie Partitionsgröße ändern. Sie können in der grafischen Darstellung den Balken oder die linke und rechte Begrenzung mit der Maus verschieben (s. Abb. 12).

Wenn Sie abschließend die Schaltfläche **OK** klicken, werden die Änderungen in die Liste der ausstehenden Aktionen übernommen und können ausgeführt oder geändert werden.

Die **neue Partitionsstruktur** wird sofort im Programmhauptfenster von Acronis Disk Director Server sichtbar.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**, um die ausstehenden Aktionen zu übernehmen.



Wenn Sie unter Windows 95/98/Me eine neue Partition aus unzugeordnetem Speicherplatz erstellen, kann es vorkommen, dass sich die Laufwerksbuchstaben ändern. Dadurch können Verknüpfungen beschädigt werden, die Sie anschließend neu zuordnen müssen.



Gehen Sie besonders bei älteren Betriebssystemen überlegt vor, wenn Sie die Systempartition verschieben. Windows NT 4.0 z.B. kann nur aus den ersten 2016 MB einer Festplatte gestartet werden.

#### Größe einer Partition ändern bzw. verschieben

Wenn Sie nicht mehr genügend Speicherplatz auf einer Partition haben, auf einer anderen dagegen Speicherplatz vorhanden ist, dann können Sie der einen Partition durch **Verkleinern** Speicherplatz ent-

nehmen und den so entstandenen unzugeordneten Speicher der anderen durch **Vergrößern** zuordnen.



Beachten Sie, dass Sie einer Partition nur unmittelbar angrenzenden Speicherplatz hinzufügen können.



Wählen Sie die Partition und klicken Sie auf das Symbol **Größe ändern** in der Werkzeug- oder Seitenleiste oder aktivieren Sie diese Funktion im Hauptmenü unter **Auswahl → Größe ändern**. Alternativ finden Sie den Befehl auch im Kontextmenü des grafischen Elements.

Verändern Sie in der Dialogbox **Partitionsgröße ändern** die Partitionsgröße mit einer der folgenden Möglichkeiten (s. Abb. 13).

- Klicken Sie im Balken mit der linken Maustaste an das Ende der Partition und ziehen Sie die Partition in die gewünschte Größe. Eine Vergrößerung kann nur erfolgen, wenn unzugeordneter Speicher danach angezeigt wird.
- Geben Sie die Größe in das Eingabefeld Partitionsgröße ein.



Abb. 13: Die Dialogbox Partitionsgröße ändern

Verschieben Sie die Partition:

- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den farbig markierten Balken oberhalb der Partition und bewegen so die festgelegte Partitionsgröße innerhalb des unzugeordneten Speichers.
- Geben Sie **spezielle Werte** in die Eingabefelder **Unzugeordneter Speicher davor** und **danach** ein.



Acronis Disk Director Server achtet automatisch darauf, dass die Systembeschränkungen für Partitionen eingehalten werden. FAT-Partitionen z.B. können nur Speichergrößen bis 4GB (bei Windows 95OSR2/98/Me nur bis 2GB) verwalten.

Wenn Sie anschließend auf die Schaltfläche **OK** klicken, werden die Änderungen in die Liste der ausstehenden Aktionen übernommen und können ausgeführt oder geändert werden. Die neue Partitionsstruktur erscheint sofort im Programmhauptfenster von Acronis Disk Director Server.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**, um die ausstehenden Aktionen zu übernehmen.



Wenn Sie unter Windows 95/98/Me eine neue Partition aus unzugeordnetem Speicherplatz erstellen, kann es vorkommen, dass sich die Laufwerksbuchstaben ändern. Dadurch können Verknüpfungen beschädigt werden, die Sie anschließend neu zuordnen müssen.

#### Partitionen aufteilen

Mit der Funktion **Partition aufteilen** im Acronis Disk Director können Sie eine Partition in zwei Partitionen aufteilen, ausgewählte Ordner in die neue Partition verschieben und den Rest der Daten auf der alten Partition lassen. Diese Operation kann auch für das Erstellen einer leeren Partition aus dem freien Speicher einer anderen Partition verwendet werden.

Es muss auf einer Partition ausreichend freien Speicher geben, um die Aufteilung ausführen zu können. Die erforderliche Menge freien Speichers, der für die Aufteilung notwendig ist, kann wie folgt berechnet werden:

- maximal 20 Mb Speicherbereich für das neue Dateisystem der Partition (je nach Typ des Dateisystems)
- zuzüglich etwa 25 Mb Speicherbereich für die Systemverwaltungsdaten des Programms
- zuzüglich 3% der Größe der Dateien, die auf die neu zu erstellende Partition verschoben werden sollen.

Nach dem Ende der Aufteilung wird dieser Speicher wieder freigegeben (außer dem Speicherbereich für das Dateisystem der neuen Partition) und zwischen den beiden entstehenden Partitionen verteilt.



Wenn nicht genug freier Speicher auf der Partition vorhanden ist, erhalten Sie eine Nachricht, dass die Aufteilung unmöglich ist.

Um eine Partition aufzuteilen, markieren Sie zunächst diese Partition.



Wählen Sie dann den Befehl **Auswahl** → **Aufteilen** oder das vergleichbare Element in der Seitenleiste bzw. klicken Sie auf das Symbol in der Werkzeugleiste.

Im erscheinenden Verzeichnisbaum wählen Sie die Verzeichnisse und Dateien, die auf die neu zu erstellende Partition verschoben werden sollen. Wenn Sie eine leere Partition erstellen möchten, dann klicken Sie auf **Weiter**, ohne Dateien oder Verzeichnisse auszuwählen.

Verteilen Sie dann den freien Speicher der Ausgangspartition zwischen den beiden entstehenden Partitionen.



Beachten Sie, dass Sie in diesem Schritt nicht die allgemeine Partitionsgröße verteilen, sondern nur den freien Speicher. Das Programm ermittelt automatisch, wie viel Platz notwendig ist, um die Ordner in die neue Partition zu verschieben und fügt dieser Größe den angegebenen freien Speicheranteil hinzu. Wenn Sie also den freien Speicher wie in der Voreinstellung in zwei gleiche Teile aufteilen, dann bedeutet das nicht, dass die beiden entstehenden Partitionen gleich groß sein werden.

Durch den Klick auf **Fertig stellen** erstellen Sie eine auszuführende Aktion. Das Ergebnis der Aktion wird aber schon im Programmhauptfenster von Acronis Disk Director Server angezeigt und ist in der veränderten Partitionsstruktur erkennbar.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**, um die ausstehenden Aktionen zu übernehmen.

### Partitionen zusammenführen

Mit der Funktion **Partitionen zusammenführen** im Acronis Disk Director können Sie zwei Partitionen zu einer einzigen zusammenführen, selbst dann, wenn ihre Dateisysteme verschieden sind. Alle Daten bleiben dabei intakt und befinden sich auf der entstehenden Partition.

Die entstehende Partition behält dabei das gleiche Dateisystem wie die ursprüngliche Zielpartition, zu der die Daten der anderen Partition hinzugefügt werden.



Nutzen Sie diese Funktion z.B. auch, um das Dateisystem einer Datenpartition indirekt zu verändern: Ertellen Sie im freien Speicher eine neue Partition mit dem gewünschten Dateisystem und übertragen Sie dann die Daten beim Zusammenführen auf diese neue Partition: So können Sie z.B. die Daten einer NTFS-Windows-Partition auf einer Linux-Partition mit dem Dateisystem EXT2 oder EXT3 bereitstellen.

#### So gehen Sie vor:

- Markieren Sie die Quellpartition und wählen Sie den Befehl Auswahl → Zusammenführen aus dem Hauptmenü oder den korrespondierenden Befehl aus dem Kontextmenü der Partition, der Seitenleiste oder der Symbolleiste.
- 2. Im Assistentenschritt **Partitionen zusammenführen** klicken Sie auf die Zielpartition, die die zu übertragenden Daten aufnehmen soll.
- 3. Nun müssen Sie einen **leeren** Ordner angeben, in den die Daten der Quellpartition aufgenommen werden.



Falls auf der Zielpartition kein leerer Ordner verfügbar ist, müssen Sie mit der Schaltfläche **Neuen Ordner erstellen** ein Ziel für die Daten erzeugen. Die Schaltfläche **OK** wird erst aktiv, wenn dieses Ziel bestimmt ist.

Mit Bestätigung der Auswahl erstellen Sie eine ausstehende Aktion, die an dieser Stelle noch nicht ausgeführt wird. Die neue Partitionsstruktur wird aber bereits in der Vorschau sichtbar.



Wenn Sie eine NTFS-Partition mit einem Dateisystem zusammenführen, das keine Sicherheitsoptionen bietet (z.B. eine FAT32-Partition), gehen die Sicherheitseinstellungen (Besitz- und Zugriffsrechte) verloren. Die umgekehrte Aktion, das Zusammenführen einer "unsicheren" Partition mit einer "sicheren", wird dazu führen, dass die Sicherheitseinstellungen der Zielpartition auf die entstehende Partition übertragen werden.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**, um die ausstehenden Aktionen zu übernehmen.

#### Partitionen durchsuchen

Sie können den Inhalt von Partitionen ohne ein weiteres Programm direkt mit Acronis Disk Director Server vor dem Konfigurieren von Vorgängen für diese Partitionen durchsuchen und managen.

- 1. Wählen Sie eine Partition, die Sie durchsuchen möchten.
- Wählen Sie den Befehl Auswahl → Durchsuchen oder einen der korrespondierenden Befehle in der Seitenleiste, im Kontextmenü der gewählten Partition oder in der Symbolleiste.
- 3. Das Programm zeigt eine Verzeichnisstruktur. Nun können Sie die Struktur durchsuchen und den Inhalt der Partition verwalten. Sie können auf der gewählten Partition Dateien und Verzeichnisse kopieren, einfügen, löschen und umbenennen. Nutzen Sie dazu die Befehle, die im Kontextmenü nach einem Klick mit der rechten Maustaste auf ein Objekt sichtbar werden oder die verfügbaren Symbole in der Dialogbox.



Die Operation zeigt den aktuellen Inhalt der Partition, so wie er von der Festplatte gelesen wird. Deshalb können Sie den Inhalt der Partition nicht durchsuchen, bis Sie eventuell ausstehende Aktionen entweder ausgeführt oder verworfen haben. Alle Aktionen an Dateien und Verzeichnissen in der Dialogbox zum Durchsuchen werden unmittelbar ausgeführt und nicht wie andere Aktionen erst in die Liste der ausstehenden Aktionen übernommen.

4. Klicken Sie auf **OK**, um das Durchsuchen zu beenden.



Beachten Sie: Falls Sie eine Systemdatei zur Bearbeitung geöffnet haben, werden eventuelle Veränderungen unmittelbar nach dem Klick auf **OK** ohne weitere Nachfrage gespeichert.

## Bezeichnung einer Partition ändern

Es ist nicht zwingend erforderlich, einer Partition eine Bezeichnung zu geben. Es ist aber gerade bei der Verwendung von Acronis Disk Director Server bzw. Acronis OS Selector sehr hilfreich, bei mehreren Partitionen im System zwischen den unterschiedlichen Partitionen sicher zu unterscheiden. Um sich leichter zwischen den einzelnen Partitionen zurechtzufinden, sind optionale Bezeichnungen für Partitionen also sehr nützlich.



Windows zeigt im Explorer die Bezeichnung einer Partition als Datenträgernamen an, z.B. System (C:), Daten (D:) oder Programme (G:). Hierbei sind System, Daten und Programme die Bezeichnungen der Partitionen, wogegen die Buchstaben in der Klammer für das jeweilige logische Festplattenlaufwerk stehen.

Mit Acronis Disk Director Server ändern Sie die Bezeichnung einer Partition in wenigen Schritten.



Wählen Sie das Symbol **Bezeichnung ändern** aus der Symbolleiste oder dem Bereich **Aktionen** der Seitenleiste oder aktivieren Sie die Funktion im Hauptmenü unter **Auswahl** → **Bezeichnung ändern**. Geben Sie in der Dialogbox **Datenträgerbezeichnung** eine neue Bezeichnung ein.

Wenn Sie abschließend auf die Schaltfläche **OK** klicken, werden die Änderungen in die Liste der ausstehenden Aktionen übernommen und können ausgeführt oder geändert werden. Der neue Bezeichner wird schon vor dem Ausführen der Aktion im Programmhauptfenster von Acronis Disk Director Server angezeigt.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**, um die ausstehenden Aktionen zu übernehmen.

#### Partition formatieren

Mit Acronis Disk Director Server können Sie eine Partition formatieren. Beim Formatieren wird eine logische Organisation aufgebaut, die Datei- und Ordnerstrukturen erkennt und unterstützt: Es wird ein Dateisystem auf der Partition erstellt.



Beim Formatieren einer Partition werden alle Daten gelöscht, die sich auf dieser Partition befinden. Anschließend sind diese nicht wiederherzustellen.

Um mit Acronis Disk Director Server eine Partition zu formatieren, wählen Sie die zu formatierende Partition im Programmhauptfenster.



Wählen Sie das Symbol **Formatieren** aus der Werkzeug- oder Seitenleiste oder aktivieren Sie die Funktion im Hauptmenü unter **Auswahl** → **Formatieren**.

Geben Sie in der Dialogbox **Partition formatieren** eine Datenträgerbezeichnung ein und wählen Sie ein Dateisystem, mit dem die Partition formatiert werden soll. Acronis Disk Director Server unterstützt dabei folgende Dateisysteme:

- FAT16/FAT32, NTFS für Windows-Dateisysteme,
- Linux EXT2, EXT3, ReiserFS, Swap für LINUX-Dateisysteme.

Entscheiden Sie dann über die **Clustergröße**, indem Sie sich für **Auto** oder einen der verfügbaren Werte entscheiden. Beachten Sie dabei:

- Je kleiner die Clustergröße, desto weniger Speicherplatz geht verloren.
- Je kleiner die Clustergröße, desto größer ist die FAT-System (file allocation table). Je größer aber das FAT-System ist, desto langsamer arbeitet das Betriebssystem mit dieser Partition.
- Mit der Option **AUTO** überlassen Sie Disk Director Server die Entscheidung, welche Clustergröße für die Partition gewählt wird.

Wenn Sie abschließend die Schaltfläche **OK** klicken, werden die Änderungen in die Liste der ausstehenden Aktionen übernommen und können ausgeführt oder geändert werden.



Beachten Sie, dass Sie bis zur Ausführung der ausstehenden Aktionen noch die Möglichkeit haben, vorbereitete Aktionen zu verwerfen. Daher sollten Sie die auszuführenden Aktionen noch einmal kontrollieren, bevor Sie auf das Symbol **Ausführen** klicken oder die Aktionen auf eine andere Weise starten.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**, um die ausstehenden Aktionen zu übernehmen.

#### Partition löschen

Wenn Sie eine Partition löschen, wird deren Speicherplatz freigegeben und erscheint als unzugeordneter Festplattenspeicher. Auch für diese Aktion bietet Acronis Disk Director Server ein Werkzeug.

Wählen Sie die Partition aus, die Sie löschen möchten und klicken Sie auf das Symbol **Löschen** in der Symbolleiste bzw. im Bereich **Aktionen** der Seitenleiste aus oder aktivieren Sie die Funktion im Hauptmenü unter **Auswahl → Löschen**.

In der Dialogbox **Partition löschen** haben Sie zwei Auswahlmöglichkeiten:

- Partition löschen Löscht lediglich die Einträge der Partition aus der Partitionstabelle, ohne die Daten in den Sektoren zu beschädigen.
- Partition löschen und Daten vernichten Löscht die Partition in der Partitionstabelle und vernichtet die darauf vorhandenen Daten durch Überschreiben der zugehörigen Festplattensektoren. Wenn Sie diese Variante wählen, müssen Sie noch die Anzahl der Durchläufe zur Datenvernichtung angeben. Je mehr Durchläufe Sie angeben, desto gründlicher werden die Daten ausgelöscht.



Acronis Disk Director Server verwendet zum Auslöschen der Daten einen einfachen Überschreibungsalgorithmus. Bei jedem Durchgang werden logische Nullen (0x00), logische Einsen (0xFF) oder Symbolsequenzen auf den unzugeordneten Speicherplatz geschrieben. Wenn Sie die Daten in mehreren Durchgängen löschen, erhöht sich die Sicherheit. Allerdings benötigt das Programm dann auch mehr Zeit.

Wenn Sie abschließend auf die Schaltfläche **OK** klicken, werden die Änderungen in die Liste der ausstehenden Aktionen übernommen und können ausgeführt oder geändert werden. Die **neue Partitionsstruktur** erscheint vorab im Programmhauptfenster von Acronis Disk Director Server.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**, um die ausstehenden Aktionen zu übernehmen.



Beim Löschen einer Partition werden alle Daten inklusive aller Ordner auf dieser Partition gelöscht. Wenn Sie z.B. die Systempartition löschen, muss ein Betriebssystem neu installiert werden.



Wenn Sie unter Windows 95/98/Me eine Partition löschen, kann dieser Vorgang die Laufwerksbuchstaben der verbliebenen Partitionen ändern. Dadurch können Verknüpfungen beschädigt werden, die Sie anschließend neu zuordnen müssen.

### **Fehlerprüfung**

Mit Acronis Disk Director Server können Sie die Partitionen Ihrer Festplatten einer Fehlerprüfung unterziehen. Dies sollten Sie tun, bevor Sie andere Aktionen mit Acronis Disk Director Server durchführen, um die Datenträgerkonsistenz zu gewährleisten (siehe Abschnitt 2.1, »Vor dem ersten Start«, Seite 8).



Wählen Sie eine zu überprüfende Partition im Programmhauptfenster von Acronis Disk Director Server und klicken Sie auf das Symbol **Fehlerprüfung** in der Symbolleiste oder im Bereich **Aktionen** der Seitenleiste oder aktivieren Sie die Funktion im Hauptmenü unter **Auswahl** → **Fehlerprüfung**.

Im erscheinenden Fenster **Partition prüfen** (s. Abb. 14) entscheiden Sie sich für die gewünschte Art der Prüfung. Sie können wählen, ob Sie die Partition lediglich prüfen, zusätlich Dateisystemfehler automatisch korrigieren lassen und als dritte Alternative auch fehlerhafte Sektoren ermitteln lasssen.




Abb. 14: Die Dialogbox Fehlerprüfung

Mit einem Klick auf **OK** starten Sie die Fehlerüberprüfung, die im Unterschied zu anderen Aktionen sofort ausgeführt wird. Abschließend erscheint eine Zusammenfassung der Fehlerüberprüfung, in der Sie auf eventuelle Fehler aufmerksam gemacht werden.



Starten Sie die Fehlerprüfung erneut, falls Acronis Disk Director Server Fehler meldet und im ersten Durchgang das Kontrollkästchen **Gefundene Fehler beseitigen** in der Dialogbox **Fehlerprüfung** nicht aktiviert war.

#### Defragmentierung

Bei der Defragmentierung einer Partition werden das Dateisystem und auf der Partition befindliche Daten reorganisiert. Fragmentierte Dateiteile, die sich während der Arbeit mit den Dateien auf dieser Partition angesammelt haben, werden dabei zusammengeführt.

Eine bestehende Fragmentierung von Partitionen macht sich besonders durch den signifikanten Verlust der Computergeschwindigkeit bemerkbar. Die Defragmentierung von Partitionen erleichtert dem Computer die Arbeit, da der Lesekopf der Festplatte weniger auf der Festplatte nach den einzelnen Dateifragmenten suchen muss.

Mit Acronis Disk Director Server können Sie Partitionen komfortabel defragmentieren.



Wählen Sie im Programmhauptfenster von Acronis Disk Director Server die **Partition**, die **defragmentiert** werden soll und klicken Sie auf das Symbol **Defragmentierung** in der Symbolleiste bzw. im Bereich Aktionen der Seitenleiste oder aktivieren Sie die Funktion im Hauptmenü unter **Auswahl → Defragmentierung**. Auch das Kontextmenü des selektierten grafischen Elements bietet den Befehl. Anschließend klicken Sie in der Dialogbox **Defragmentierung** auf **OK**, um den Vorgang zu starten. Im Unterschied zu anderen Aktionen wird diese Aktion sofort ausgeführt. Abschließend erscheint eine **Zusammenfassung** der Defragmentierung.

## Unzugeordneten Speicherplatz auslöschen

Häufig beinhalten Festplatten und Partitionen vertrauliche Informationen. Oft wird vergessen, dass mit dem Löschen von Dateien nicht die Datei an sich, sondern nur der Verweis auf diese Datei gelöscht wird. Die Daten selbst verbleiben physikalisch in den Sektoren auf der Festplatte. Deshalb könnten vertrauliche Informationen rekonstruiert werden und unwissentlich in falsche Hände gelangen.

Die windowseigenen Werkzeuge garantieren nicht die vollständige Vernichtung der Daten. Acronis Disk Director Server bietet für dieses Problem eine einfache Lösung.



Wählen Sie unzugeordneten Speicherplatz im Programmhauptfenster von Acronis Disk Director Server: Das Symbol Auslöschen wird in der Symbolleiste sichtbar. Klicken Sie auf das Symbol Auslöschen in der Symbolleiste oder im Bereich Aktionen der Seitenleiste oder aktivieren Sie die Funktion im Hauptmenü unter Auswahl → Auslöschen. In der Dialogbox Unzugeordneten Speicher auslöschen geben Sie die Anzahl der Durchläufe an, in denen der Speicher gelöscht werden soll (1 bis 99). Mit einem Klick auf die Schaltfläche OK wird die Aktion in die Liste ausstehender Aktionen übernommen und kann dann mit einem Klick auf Ausführen gestartet werden.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**, um die ausstehenden Aktionen zu übernehmen.



Informationen über den von Acronis Disk Director Server verwendeten Überschreibalgorithmus finden Sie im Abschnitt »Partition löschen« auf Seite 49. Das Auslöschen kann je nach Zahl der Durch-

läufe eine erhebliche Zeit dauern.

### Festplatten bereinigen

Mit dieser Funktion zum Bereinigen von Festplatten in Acronis Disk Director Server können Sie alle Partitionen einer Festplatte löschen und dabei optional die Daten in den Sektoren durch Überschreiben auslöschen.



Dazu wählen Sie eine Festplatte in der grafischen Darstellung im Programmhauptfenster von Acronis Disk Director Server. Das Symbol **Bereinigen** wird in der Symbolleiste sichtbar.

Klicken Sie auf das Symbol **Bereinigen** in der Symbolleiste oder im Bereich **Aktionen** der Seitenleiste oder aktivieren Sie die Funktion im Hauptmenü unter **Auswahl Bereinigen**.

In der Dialogbox **Festplatte bereinigen** haben Sie zwei Auswahlmöglichkeiten:

- Partitionen löschen Löscht lediglich die Einträge der Partitionen aus den Partitionstabellen, ohne die Daten in den Sektoren zu beschädigen.
- Partitionen löschen und Daten vernichten Löscht alle Partitionen in den Partitionstabellen und vernichtet die darauf vorhandenen Dateien durch Überschreiben der zugehörigen Festplattensektoren. Wenn Sie die Option Partitionen löschen und Daten vernichten auswählen, müssen Sie die Anzahl der Durchläufe zur Datenvernichtung präzisieren. Je mehr Durchläufe Sie angeben, desto gründlicher werden die Daten gelöscht.

Wenn Sie auf die Symbolschaltfläche **OK** klicken, werden die Änderungen in die Liste der ausstehenden Aktionen übernommen und können ausgeführt oder geändert werden. Die neue Partitionsstruktur erscheint sofort im Programmhauptfenster von Acronis Disk Director Server, das Bereinigen erfolgt aber erst nach dem Klick auf **Ausführen**.



Informationen über den von Acronis Disk Director Server beim Bereinigen von Festplatten verwendeten Überschreibalgorithmus finden Sie im Abschnitt »Partition löschen« auf Seite 49. Das Auslöschen kann je nach Zahl der Durchläufe eine erhebliche Zeit dauern.



Beim Löschen einer Partition werden alle Daten inklusive aller Ordner auf dieser Partition gelöscht. Wenn Sie z.B. die Systempartition löschen, muss ein Betriebssystem neu installiert werden.



Wenn Sie unter Windows 95/98/Me eine Partition löschen, kann dieser Vorgang die Laufwerksbuchstaben der verbliebenen Partitionen ändern. Dadurch können Verknüpfungen beschädigt werden, die

Sie anschließend neu zuordnen müssen.

## 5.2 Erweiterte Aktionen

In den erweiterten Aktionen finden Sie einige selten benötigte, aber dennoch hilfreiche Aktionen von Acronis Disk Director Server. Damit können Sie die Laufwerksbuchstaben ändern, das Dateisystem konvertieren, Partitionen verstecken und die Clustergröße oder den Typändern.

#### Laufwerksbuchstaben ändern

Viele Betriebssysteme vergeben beim Start automatisch Laufwerksbuchstaben. Die Laufwerksbuchstaben werden vom Betriebssystem und anderen Programmen gebraucht, um Dateien und Ordner auf verschiedenen Partitionen zu finden.

Wenn Sie eine neue Festplatte an Ihren Computer anschließen oder eine Partition auf einer vorhandenen Festplatte neu erstellen bzw. löschen, so hat das Auswirkungen auf die Vergabe der Laufwerksbuchstaben für das gesamte System. Dadurch kann es vorkommen, dass Dateien, Ordner oder Programme nicht mehr geöffnet werden können, da das Betriebssystem sie nicht mehr finden kann. Um diesen Problemen entgegenzugehen, lassen sich die Laufwerksbuchstaben bei den NT-basierten Betriebssystemen ändern.

Um einen Laufwerksbuchstaben zu ändern, suchen Sie eine Festplatte und markieren eine der darauf befindlichen Partitionen.



Klicken Sie auf das Symbol Laufwerksbuchstaben ändern in der Symbolleiste oder im Bereich Erweitert der Seitenleiste oder aktivieren Sie die Funktion im Hauptmenü mit dem Befehl Auswahl > Erweitert > Laufwerksbuchstaben ändern. Alternativ finden Sie den Befehl auch im Kontextmenü einer selektierten Partition im Untermenü von Erweitert.



Die Symbole der erweiterten Aktionen sind in der Symbolleiste erst sichtbar, wenn Sie diese mit dem Befehl **Ansicht** → **Symbolleisten** → **Erweitert** eingeschaltet haben. Damit aktivieren Sie die Symbolleiste **Erweitert**.

Wählen Sie einen neuen Laufwerksbuchstaben in der Dialogbox Laufwerksbuchstaben ändern aus und klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche OK. Die Änderungen werden in die Liste der ausstehenden Aktionen übernommen und können ausgeführt oder geändert werden. Die Partitionsstruktur mit dem geänderten Buchstaben erscheint sofort im Programmhauptfenster Acronis Disk Director Server.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**, um die ausstehenden Aktionen zu übernehmen.



Nur in den Betriebssystemen Windows NT/2000/XP können Sie die Laufwerksbuchstaben manuell ändern. Windows 95/98/Me vergeben die Laufwerksbuchstaben automatisch. Sie sollten deren Regeln der Zuordnung kennen, und bei allen Partitionierungsaktionen beachten (siehe auch »Windows 95/95OSR2/98/Me-Laufwerksbuchstaben«, Seite 30).



Wenn Sie den Laufwerksbuchstaben einer Partition ändern, kann das zu Problemen beim Ausführen von Verknüpfungen und Programmen führen. Wenn Sie den Laufwerksbuchstaben einer System- oder Auslagerungspartition ändern, können Bootprobleme auftreten.

#### Konvertieren

Mit der Funktion **Konvertieren** kann Acronis Disk Director Server FAT16-Partitionen nach FAT32 oder umgekehrt sowie Linux Ext2 nach Ext3 und umgekehrt konvertieren. Außerdem kann der Typ einer Partition zwischen primär und logisch gewechselt werden. Als Beispiel dient eine Konvertierung von FAT16 in FAT32.

Das FAT16-Dateisystem wurde mit MS-DOS eingeführt und besitzt für heutige Anforderungen wesentliche Nachteile:

- unterstützt keine Partitionen die größer als 2 GB sind
- unterstützt keine Dateien die größer als 2 GB sind
- Die Größe des Stammverzeichnisses ist auf 512 Elemente limitiert.
- Dateinamen können nur aus bis zu acht Zeichen, einen Punkt und drei Dateiendungszeichen bestehen.

Das FAT32-Dateisystem wurde mit Windows 95 OSR2 eingeführt und unterstützt außerdem Windows 98/ME und Windows 2000/XP. Der Hauptgrund für die Einführung des FAT32-Systems war es, die Nachteile des FAT16-Systems zu beseitigen. Der größte Unterschied zwischen dem FAT32- und dem FAT16-Dateisystem ist die Unterstützung von größeren Dateien, Ordnern und Festplatten. Mit FAT32 lassen sich Festplatten flexibler organisieren. Sie wandeln eine FAT16-Partition in eine FAT32-Partition um, wenn Sie z.B. eine Partition benötigen, die größer als 2 GB ist.

Mit Acronis Disk Director Server konvertieren Sie eine FAT16- in eine FAT32-Partition, indem Sie zuerst die FAT16-Partition im Programmhauptfenster von Acronis Disk Director Server markieren, die Sie in eine FAT32-Partition umwandeln möchten.



Klicken Sie auf das Symbol Konvertieren in der Symbolleiste Erweitert oder im Bereich Erweitert der Seitenleiste oder aktivieren Sie die Funktion im Hauptmenü unter Auswahl → Erweitert → Konvertieren. In der Dialogbox Partition konvertieren (s. Abb. 15) bestimmen Sie den Partitionstyp (Logisch – Primär).



Abb. 15: Auswahl des Partitionstyps

Wenn Sie abschließend die Schaltfläche **OK** klicken, werden die Änderungen in die Liste der **Ausstehenden Aktionen** übernommen und können ausgeführt oder geändert werden. Die **neue Partitionsstruktur** wird im Acronis Disk Director Server Programmhauptfenster sofort sichtbar.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**, um die ausstehenden Aktionen zu übernehmen.



Wenn Sie eine Systempartition von FAT16 in FAT32 umwandeln, kann es zu Systemabstürzen kommen, wenn das Betriebssystem das Dateisystem nicht mehr verstehen kann (z.B. bei Win95a). Gegebenenfalls muss das Betriebssystem neu installiert werden.

#### Partition verstecken

Mit Acronis Disk Director Server können Sie Partitionen verstecken. Das kann sinnvoll sein, wenn Sie wichtige Informationen vor nicht autorisierten Personen oder allgemeinem Zugriff schützen wollen. Im Gegensatz zu anderer Software kann Acronis Disk Director Server jede Art von Partition unabhängig von ihrem Typ, primär oder logisch, verstecken.



Unter Windows 95/98/Me kann das Verstecken einer Partition dazu führen, dass sich Laufwerksbuchstaben ändern und dadurch Verknüpfungen nicht mehr funktionieren. In Windows NT/2000/XP hat das Verstecken von Partitionen keine Auswirkung auf die Zuordnung der Laufwerksbuchstaben. Lediglich die versteckte Partition kann nicht mehr angesprochen werden.



Wählen Sie die Partition im Programmhauptfenster, die Sie verstecken möchten, und klicken Sie auf das Symbol Verstecken in der Symbolleiste Erweitert oder im Bereich Erweitert der Seitenleiste

oder aktivieren Sie die Funktion im Hauptmenü unter Auswahl → Erweitert → Verstecken.

Wenn Sie abschließend auf die Schaltfläche **OK** klicken, werden die Änderungen in die Liste der ausstehenden Aktionen übernommen und können ausgeführt oder geändert werden. Die **versteckte** Partition wird mit dem Attribut **Ver** in der Spalte **Flags** des Hauptfensters angezeigt.



Das Verstecken einer Partition kann zur Veränderung der zugeordneten Laufwerksbuchstaben führen. Setzen Sie die Funktion deshalb vorsichtig ein und bedenken Sie das, bevor Sie den entsprechenden Hinweis von Acronis Disk Director Server vor dem Verstecken bestätigen.



Wenn Sie eine Systempartition verstecken, lässt sich der Computer nicht mehr booten. Wenn Sie einen Computer mit mehreren unterschiedlichen Betriebssystemen verwenden, wird automatisch eine neue Partition als aktiv gesetzt, wenn Sie die aktive Partition verstecken.



Der Befehl Auswahl → Erweitert → Verstecken ändert sich in Auswahl → Erweitert → Sichtbar machen. Alle Symbole in der Taskund Symbolleiste passen sich ebenfalls der veränderten Situation an, sobald Sie eine versteckte Partition selektieren.

## Eine Partition wieder anzeigen

Auf einem ähnlichen Weg, wie Sie eine Partition verstecken, können Sie diese wieder sichtbar machen. Zunächst wählen Sie die versteckte Partition im Programmhauptfenster von Acronis Disk Director Server.



Klicken Sie auf das Symbol **Sichtbar machen** in der Symbolleiste **Erweitert** oder im Bereich **Erweitert** der Seitenleiste oder aktivieren Sie die Funktion im Hauptmenü unter **Auswahl > Erweitert > Sichtbar machen**. Wenn Sie abschließend auf die Schaltfläche **OK** klicken, werden die Änderungen in die Liste der ausstehenden Aktionen übernommen und können ausgeführt oder geändert werden. Das Attribut **Ver** wird aus der Spalte **Flags** gelöscht.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**, um die ausstehenden Aktionen zu übernehmen.



Wenn Sie die einzige primäre Partition der Festplatte wieder sichtbar machen, wird diese automatisch auf aktiv gesetzt.



Unter Windows 95/98/Me kann das Anzeigen einer Partition dazu führen, dass sich Laufwerksbuchstaben ändern und dadurch Verknüpfungen nicht mehr funktionieren.

#### **Eine Partition aktivieren**

Wenn Sie mehrere primäre Partitionen haben, kann immer nur eine als aktive Partition eingestellt werden. Von dieser Partition wird das Betriebssystem gestartet.

Wenn sie eine Partition aktivieren möchten, wählen Sie die primäre Partition aus dem Programmhauptfenster von Acronis Disk Director Server aus, die Sie aktivieren wollen.



Klicken Sie auf das Symbol **Aktiv setzen** in der Symbolleiste **Erweitert** oder im Bereich **Erweitert** der Seitenleiste oder aktivieren Sie die Funktion im Hauptmenü unter **Auswahl > Erweitert > Aktiv setzen**.

Wenn Sie abschließend auf die Schaltfläche **OK** klicken, werden die Änderungen in die Liste der ausstehenden Aktionen übernommen und können ausgeführt oder geändert werden. Die **neue Partitionsstruktur** wird nun auch im Programmhauptfenster von Acronis Disk Director Server sichtbar: Die Partition wird in der Zeile **Flags** auf **Akt** gesetzt. Da die Partition außerdem auf **Pri** gesetzt ist, wird der Eintrag unter **Flags** nun zu **Pri,Akt**.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**, um die ausstehenden Aktionen zu übernehmen.



Bevor Sie eine Partition **Aktiv** setzen, versichern Sie sich, dass diese Partition formatiert ist und ein Betriebssystem installiert ist. Ansonsten wird Ihr Computer nicht booten. Sie können diese Einstellung bei einem installierten Acronis OS Selector aber nutzen, um ein weiteres Betriebssystem zu installieren.



Unter Windows 95/98/Me kann das Ändern der aktiven Partition dazu führen, dass sich Laufwerksbuchstaben ändern und dadurch Verknüpfungen nicht mehr funktionieren.

#### Root-Größe ändern

Im Gegensatz zu anderen Dateisystemen hat FAT16 eine limitierte Größe des Stammverzeichnisses (512 Elemente bei Standardformatierung). Mit Acronis Disk Director Server können Sie diese Root-Größe einer FAT16-Partition ändern. Dazu wählen Sie eine FAT16-Partition im Hauptfester aus. Wenn Sie eine Partition mit einem anderen Dateisystem auswählen, wird das Symbol zur Änderung der Root-Größe nicht aktiviert.



Wählen Sie das Symbol Root-Größe ändern in der Symbolleiste Erweitert oder im Bereich Erweitert der Seitenleiste aus oder aktivieren Sie die Funktion im Hauptmenü unter Festplatte → Erweitert → Root-Größe ändern. Geben Sie die neue Root-Größe in der Dia-

logbox **Root-Größe ändern** an. FAT16 kann maximal 65520 Elemente enthalten. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche **OK**, um die Änderungen in die Liste der ausstehenden Aktionen zu übernehmen.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**, um die ausstehenden Aktionen zu übernehmen.

### Clustergröße ändern

Ein kleinerer Wert für die Clustergröße reduziert den Verlust von Festplattenspeicher, was darauf zurückzuführen ist, dass jede Datei mindestens einen Cluster pro Block besetzt. Allerdings führt eine Änderung der Clustergröße in einem FAT32-System dazu, dass der Datenzugriff bei kleinerer Clustergröße langsamer wird. Wählen Sie die Partition, deren Clustergröße Sie verändern wollen, im Programmhauptfenster von Acronis Disk Director Server aus.



Klicken Sie auf das Symbol Clustergröße ändern in der Symbolleiste Erweitert oder im Bereich Erweitert der Seitenleiste oder aktivieren Sie die Funktion im Hauptmenü unter Festplatte → Erweitert → Clustergröße ändern. In der erscheinenden Dialogbox Clustergröße können Sie die aktuelle Clustergröße der ausgewählten Partition sehen. Außerdem können Sie die durchschnittlichen Statistiken über den Verlust von Festplattenspeicher der ausgewählten Partition bei verschiedenen Clustergrößen erkennen. Zur Veränderung geben Sie eine neue Clustergröße in das Eingabefeld Neue Clustergröße ein.



Einige Clustergrößen sind für bestimmte Partitionen unbrauchbar, da Sie nicht genug Cluster besitzen, um die aktuellen Daten der Partition zu verwalten.

Wenn Sie abschließend die Schaltfläche **OK** klicken, werden die Änderungen in die Liste der ausstehenden Aktionen übernommen und können ausgeführt oder geändert werden.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**, um die ausstehenden Aktionen zu übernehmen.

## Partitionstyp wechseln

Jeder Partitionseintrag beinhaltet ein **Partitionstyp-Feld**. Dieses Feld ist eine hexadezimale Zahl, die das verwendbare Datei- und Betriebssystem für die Partition repräsentiert. Dieser hexadezimale Wert ist optional, da einige Betriebssysteme diesen Wert auswerten und andere nicht. Windows 95/98/Me benutzen ausschließlich diesen Eintrag um festzustellen, ob eine Partition verwendet werden kann oder nicht.

Normalerweise wird der Partitionstyp beim Erstellen einer Partition entsprechend dem verwendeten Dateisystem gesetzt. Daher ist es selten notwendig, diesen manuell zu wechseln bzw. zu erstellen. Notwendig kann das aber z.B. sein, wenn eine Partition ohne Dateisystem erstellt wurde oder ein bestimmtes Betriebssystem ein besonderes Dateisystem verlangt.

Zum Verändern des Partitionstyps wählen Sie eine Partition im Programmhauptfenster von Acronis Disk Director Server, deren Partitionstyp sie wechseln wollen. Beachten Sie, dass sich durch das Ändern des Partitionstyps das darin enthaltene Dateisystem nicht ändert. Daher wird gegebenenfalls zusätzlich eine Formatierung notwendig.



Klicken Sie auf das Symbol **Typ ändern** in der Symbolleiste **Erweitert** oder im Bereich **Erweitert** der Seitenleiste oder aktivieren Sie die Funktion im Hauptmenü unter **Festplatte > Erweitert > Typ ändern**. Wählen Sie den benötigten Partitionstyp aus der Liste. Zum Abschluss klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, um die Änderungen in die Liste der ausstehenden Aktionen zu übernehmen.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**, um die ausstehenden Aktionen zu übernehmen.



Wenn Sie den Partitionstyp einer Systempartition ändern, kann es zu Störungen kommen, wenn das System die Partition nicht mehr erkennen kann. Arbeiten Sie daher bei einem Wechsel des Partitionstyps nur mit kompatiblen Dateisystemen.



Unter Windows 95/98/Me kann der Wechsel des Partitionstyps dazu führen, dass Partitionen ausgeblendet werden, wodurch sich Laufwerksbuchstaben ändern können und dadurch Verknüpfungen nicht mehr funktionieren.

#### Die Inodedichte einer Linux Ext2/Ext3 Partition ändern

In einem Linux Ext2/Ext3-Dateisystem ist der INODE Index Descriptor die hauptsächliche Datenstruktur zur Beschreibung von Dateien. Jeder Inode beinhaltet eine Dateibeschreibung inklusive Dateityp, Größe, Zeiger auf Datenblöcke usw. Die Adressen der Blöcke, die von einer Datei belegt werden, sind in den Descriptoren gespeichert. Der Speicherraum für alle INODE muss im Voraus, also bei der Formatierung zugeteilt werden. So wird in den Dateisystemen Ext2/Ext3 beim Formatieren die maximal mögliche Anzahl von Dateien festgelegt. Die aktuelle Inodedichte gibt die durchschnittliche Dateigröße auf der Partition an. Werden viele kleine Dateien gespeichert, muss es auch viele Descriptoren geben, große Dateien erfordern nur wenige Descriptoren. Ist die Inodedichte zu groß gewählt, kann es passieren, dass auf der Partition keine Daten (die Partition ist voll) mehr gespeichert werden können, obwohl sehr wohl noch

unbelegte Blöcke zur Verfügung stehen. Umgekehrt erhöht sich mit einer kleinen Inodedichte der Verwaltungsaufwand für das Dateisystem und damit sinkt auch die Zugriffsgeschwindigkeit auf die Daten.

In Acronis Disk Director Server können Sie diese Inodedichte einer LINUX-Partition anpassen. Dazu wählen Sie von einer Festplatte eine Linux Ext2/Ext3 Partition aus der Liste im Programmhauptfenster von Acronis Disk Director Server. Wenn Sie eine Partition mit einem anderen Dateisystem ausgewählt haben ist, die Schaltfläche Inodedichte ändern inaktiv oder wird nicht angezeigt.



Klicken Sie auf das Symbol Inodedichte ändern in der Symbolleiste Erweitert oder im Bereich Erweitert der Seitenleiste oder aktivieren Sie die Funktion im Hauptmenü unter Festplatte  $\rightarrow$  Erweitert  $\rightarrow$  Inodedichte ändern. Geben Sie die neue Größe in Byte in das Eingabefeld der Dialogbox Inodedichte ändern ein. Wenn Sie abschließend die Schaltfläche OK klicken, werden die Änderungen in die Liste der ausstehenden Aktionen übernommen und können ausgeführt oder geändert werden.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**, um die ausstehenden Aktionen zu übernehmen.

# Kapitel 6. Mit der Konsole arbeiten

Als Administrator benötigen Sie in bestimmten Situationen eine Konsole. Acronis Disk Director Server unterstützt diese Funktion mit der **DiskDirectorCmd.exe**. Damit sind auch auf dieser Ebene wichtige Aufgaben lösbar. Sie finden die Datei in dem Verzeichnis, in das Sie Acronis Disk Director Server installiert haben.

Mit der Konsole können Sie:

- Partitionen erstellen
- Partitionen löschen
- Partitionsgrößen ändern

Sie können auch Informationen über die Festplatten- und Partitionsstruktur erhalten, wenn Sie den Parameter /list verwenden.

#### **DiskDirectorCmd.exe** benutzt folgende Syntax:

```
diskdirectorcmd
/create_partition|delete_partition|/resize_partition|list
/[option1] [option2] ....
```

Es werden die Kommandos create\_partition, delete\_partition, resize\_partition und list unterstützt, wobei einige dieser Kommandos durch weitere Optionen gesteuert werden können.

#### Kommando create\_partition

Erzeugt eine neue Partition im unzugeordneten Speicher einer Festplatte. Das Kommando create\_partition kann durch folgende Optionen gesteuert werden:

```
/start:[Startsektor]
```

Bestimmt den Startsektor für die Erzeugung einer Partition im unzugeordneten Speicher

```
/harddisk:X
```

Bestimmt die Nummer der Festplatte, auf der die neue Partition erstellt wird.

```
/size:[Partitionsgröße in Sektoren]
```

Bestimmt die Größe der neuen Partition (in Sektoren).

/filesystem:[FAT16|FAT32|NTFS|EXT2FS|EXT3FS|REISERFS]

Bestimmt das Dateisystem für die neue Partition. Wenn diese Option nicht angegeben wird, wird die neue Partition nicht formatiert.

```
/type:[active | primary | logical]
```

Bestimmt den Partitions-Typ. Wenn diese Option nicht angegeben wird, werden eine aktive Partition auf der ersten Festplatte bzw. logische Partitionen auf anderen Festplatten erstellt.

```
/label:[Name der Partition]
```

Bestimmt den Namen für die neue Partition.

### Kommando delete\_partition

Löscht eine Partition. Das Kommando delete\_partition kann durch folgende Option gesteuert werden:

```
/partition:[Partitionsnummer]
```

Die hier spezifizierte Partition wird gelöscht. Eine Liste der verfügbaren Partitionen erhalten Sie durch Anwendung des Kommandos /list. Partitionsnummern werden zusammen mit der Festplattennummer angegeben (Festplattennummer-Partitionsnummer) z.B. in der Form /partition: 1-1,1-2,3-1.

#### Kommando resize partition

Verändert die Größe einer bestehenden Partition. Das Kommando resize\_partition kann durch folgende Optionen gesteuert werden:

```
/partition:[Partitionsnummer]
```

Bestimmt die Partition über die Angabe ihrer Nummer.

```
/size:[Partitionsgröße in Sektoren]
```

Bestimmt die neue Größe der Partition (in Sektoren).

#### Kommando list

Zeigt die auf den Festplatten verfügbaren Partitionen.

#### Beispiele

Zur Verwendung finden Sie nachfolgend einige Beispiele:

#### Partition erstellen

diskdirectorcmd /create\_partition /start:12000
/size:20000 /harddisk:1 /filesystem:fat16 /label:Neu
/type:logical

Erstellung einer logischen FAT16-formatierten Partition mit dem Namen NEU auf der ersten Festplatte. Die Partition belegt 20.000 physische Sektoren, die bei Sektor 12.000 beginnen.

#### Partition löschen

diskdirectorcmd /delete\_partition /partition:1-4

Löscht die vierte Partition auf der ersten Festplatte.

## Kapitel 7. Acronis Recovery Expert

Der Assistent **Partitionen wiederherstellen** startet das Tool Acronis Recovery Expert für die Wiederherstellung von Festplattenpartitionen. Wenn Sie durch einen Fehler eine Partition gelöscht haben oder einen Hard- oder Softwarefehler hatten – Acronis Recovery Expert bietet die nötigen Werkzeuge zur Wiederherstellung.

Eine Partition kann ebenso durch einen PC-Fehler oder einen Fehler des Betriebssystems gelöscht werden. Das kann zur Zerstörung der Partition führen und gespeicherte Daten – Dateien oder Verzeichnisse, gespeichert in Festplattensektoren – für den Benutzer unerreichbar machen.

Beachten Sie: Der Festplattenbereich kann teilweise partitioniert sein oder ist in anderen Bereichen nicht zugewiesen. Wenn Sie eine Partition löschen, entweder absichtlich oder durch einen Fehler, erscheint dieser Platz als nicht zugewiesen. Sie können eine neue Partition nur durch die Nutzung eines solchen Bereichs erstellen.

Acronis Recovery Expert prüft also die Festplatten auf nicht zugewiesene Bereiche. Wenn keine solchen Bereiche vorhanden sind, dann macht es keinen Sinn, nach gelöschten Partitionen zu suchen. Andernfalls können solche Bereiche eine oder mehrere gelöschte Partitionen enthalten.



Nach dem Klick auf das Symbol **Partitionen wiederherstellen** im Bereich Assistenten der Seitenleiste startet Acronis Recovery Expert mit einer Begrüßungsseite: Sie zeigt noch einmal alle Möglichkeiten des Programms. Klicken Sie auf **Weiter**, um die Arbeit mit Acronis Recovery Expert zu beginnen.



Alternativ zum Start aus dem Programmhauptfenster von Acronis Disk Director Server starten Sie Acronis Recovery Expert aus dem Startmenü von Windows. Bei diesem Verfahren erscheint abschließend ein Schritt, bei dem Sie die ausstehende Aktion auslösen, bevor Acronis Recovery Expert beendet wird.

Acronis Recovery Expert gestattet, eine gelöschte Partition automatisch oder manuell wieder herzustellen. Acronis Recovery Expert durchsucht nicht zugewiesene Festplattenbereiche gründlich – unabhängig von der automatischen oder manuellen Suche. Starten Sie zunächst die automatische Suche mit einem Klick auf **Weiter**.

Im Assistentenschritt **Suche nach gelöschten Partitionen**. informiert ein Fortschrittsbalken über den Fortgang der Suche. Wenn der Prozess beendet ist, sehen Sie eine Warnung, falls kein nicht zugewiesener Bereich auf den Festplatten vorhanden ist.



Im automatischen Modus sucht Acronis Recovery Expert auf allen im PC vorhandenen Festplatten nach gelöschten Partitionen, die automatisch wiederhergestellt werden. Es ist aber mitunter nicht möglich, alle gelöschten Partitionen in diesem Modus zu rekonstruieren: Benutzen Sie in diesem Fall den manuellen Modus.

Für die gezielte Suche schalten Sie auf **Manuell**. Bei der manuellen Wiederherstellung können Sie nach Angabe des zu durchsuchenden Festplattenbereichs zwischen den Suchmethoden **Schnell** bzw. **Komplett** wählen. Die komplette Suche ist gründlicher und sollte angewandt werden, wenn die schnelle Suche keine wiederherstellbaren Partitionen gefunden hat. Diese Methode durchsucht den gesamten freien Speicherplatz nach Hinweisen auf gelöschte Partitionen.

## 7.1 Automatische Wiederherstellung

Sie können gelöschte Partitionen automatisch oder manuell wieder herstellen. Um das zu entscheiden, setzen Sie die gewünschte Option im Schritt **Wiederherstellungsmodus** (s. Abb. 16).

Der automatische Modus wird vorgeschlagen: Belassen Sie die Option **Automatisch** und klicken Sie auf **Weiter**.




Abb. 16: Entscheiden Sie zwischen der manuellen oder der automatischen Suche nach gelöschten Partitionen.

Im nächsten Schritt Suche nach gelöschten Partitionen ermittelt Acronis Recovery Expert alle gelöschten Partitionen. Der Fortschritt wird im unteren Teil des Fensters angezeigt: Warten Sie ab, bis das Programm seine Arbeit beendet hat.



Die Informationen über die Festplattenpartitionen sind in einem speziellen Bereich des Datenträgers abgelegt: Im Sektor 1, Zylinder 0, Kopf 0. Das ist die Partitionstabelle. Der Sektor heißt Boot-Sektor oder Master Boot Record, MBR. Acronis Recovery Expert checkt aber nicht nur die Partitionstabelle auf gelöschte Partitionen, sondern die gesamte Oberfläche des Datenträgers. Deshalb kann der Wiederherstellungsprozess einige Zeit in Anspruch nehmen.

Beachten Sie: Acronis Recovery Expert kann gelöschte Partitionen meist sofort – nach nur wenigen Sekunden – aufspüren und in der Liste der gelöschten Partitionen vermerken. Wenn sich die gelöschte Partition aber nicht auf der ersten Festplatte befindet, kann die Suche einige Zeit dauern, ohne dass ein Erfolg sichtbar wird. Die Suche wird dennoch fortgesetzt, bis der gesamte Datenträger vollständig durchsucht ist.

Im automatischen Wiederherstellungsmodus muss die Suche beendet sein, bevor Sie die nächsten Wiederherstellungsschritte durch einen Klick auf **Weiter** einleiten. Deshalb ist die Schaltfläche erst aktiviert, wenn die Suche abgeschlossen ist. Im manuellen Modus dagegen können Sie ununterbrochen arbeiten.



Beachten Sie, dass ein Klick auf die Schaltfläche **Zurück** die laufende Suche abbricht und die Suche deshalb bei einem erneuten Klick auf Weiter von vorn beginnt.

## Liste der gefundenen Partitionen

Die während der Suche gefundenen Partitionen werden in einer Liste mit mehreren Hauptparametern angezeigt. Sie sehen die Partitionsnummer, den Status, die Flags, die Bezeichnung, die Kapazität (GByte), den freien Speicher und den Typ.



Gefundene Partitionen werden automatisch während der Suche in die Liste eingetragen. Wenn keine Partition gefunden wurde, bleibt die Liste leer.

Klicken Sie auf **Weiter**, um mit der Wiederherstellung aller gelöschten Partitionen fortzusetzen (s. Abb. 17). Im automatischen Modus müssen (und können) Sie keinerlei Partition für die Wiederherstellung auswählen: Acronis Recovery Expert stellt alle gefundenen Partitionen wieder her.



Sollten beim ersten Durchgang im automatischen Modus keine wiederherzustellenden Partitionen gefunden werden, bietet Acronis Recovery Expert an, alle Festplattenbereiche intensiv zu durchsuchen.




Abb. 17: Eine gelöschte Partition ist gefunden

### Wiederherstellung einer Festplattenpartition

Der Schritt **Wiederhergestellte Partitionen** zeigt die nun verfügbare Partition als Teil der Festplattenpartitionsstruktur. Als Zeichen der möglichen Wiederherstellung erscheint ein Icon mit einem kleinen grünen Häkchen in der oberen rechten Ecke des zugehörigen Rechtecks (s. Abb. 18).




Abb. 18: Die Partition kann wiederhergestellt werden

Eine von Acronis Recovery Expert gefundene und in der Struktur aufgeführte Partition ist in diesem Moment aber noch nicht wirklich wiederhergestellt.

Klicken Sie auf **Weiter**, um die Wiederherstellung fortzusetzen. Acronis Recovery Expert beendet seine Arbeit. Im Programmhauptfenster von Acronis Disk Director Server ist die wiederhergestellte Partition bereits zu erkennen – sie ist jedoch noch nicht wiederhergestellt. Acronis Disk Director Server hat lediglich bereits das Ergebnis der ausstehenden Aktion vorweggenommen. Sie hätten also die Möglichkeit, ausgehend von diesem Ergebnis weitere Aktionen

vorzubereiten und dann alle ausstehenden Aktionen in einem Arbeitsgang zu bestätigen.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**, um die ausstehenden Aktionen zu übernehmen und die Partition wiederherzustellen.

## 7.2 Manuelle Wiederherstellung

Für diesen Modus setzen Sie im entsprechenden Assistentenschritt die Option auf **Manuell** (s. Abb. 16). Klicken Sie auf **Weiter**, um mit der manuellen Wiederherstellung zu beginnen.

## Festplattenpartitionsstruktur

Der Assistentenschritt mit der Anzeige der freien Festplattenbereiche von Acronis Recovery Expert zeigt die Partitionsstruktur und die nicht zugewiesenen Datenträgerbereiche. Wie bereits beschrieben, werden die möglicherweise gelöschten Partitionen ausschließlich in nicht zugewiesenen Festplattenbereichen gefunden.



Abb. 19: Auswahl eines unzugeordneten Bereichs für die Suche nach einer gelöschten Partition

Nach dem Löschen einer Partition erscheint der Bereich als nicht zugewiesen. Deshalb müssen Sie bei der manuellen Wiederherstellung den nicht zugewiesenen Bereich selbst auswählen, der die gelöschte Partition enthalten kann (s. Abb. 19). Sie können gleichzeitig mehrere nicht zugewiesene Bereiche zur Wiederherstellung wählen.

#### Suchmethode wählen

Der nächste Schritt dient der Auswahl der Suchmethode. Er gestattet die Wahl zwischen den Methoden **Schnell** und **Komplett**.

- Bei Nutzung der Methode Schnell zur Suche checkt Acronis Recovery Expert den Beginn jeder Seite jedes Zylinders einer Festplatte
- Bei der Methode **Komplett** checkt Acronis Recovery Expert jeden Festplattensektor.

Aus der Sicht des Nutzers benötigt die Methode **Schnell** weniger Zeit, während die Methode **Komplett** langsamer, aber dafür gründlicher ist.



Beachten Sie, dass die Methode **Schnell** in den meisten Fällen alle gelöschten Partitionen findet! Deshalb ist Anwendung der Methode **Komplett** nur im Zweifelsfall nötig.

## Liste der gefundenen Partitionen

Der Schritt **Suche nach gelöschten Partitionen** zeigt die Parameter der Partition, die im nun nicht mehr zugewiesenen Bereich existiert hat, bevor sie gelöscht wurde



Anders als beim automatischen Wiederherstellungsmodus müssen Sie nicht warten, bis die Suche nach gelöschten Festplattenpartitionen abgeschlossen ist. Wenn eine oder mehrere Partitionen in der Liste erscheinen, können Sie diese unmittelbar für die Wiederherstellung auswählen. Die Auswahl einer Partition aktiviert die Schaltfläche **Weiter**. Durch einen Klick stoppen Sie die weitere Suche und starten die Wiederherstellung der gewählten Partitionen.



Die manuelle Wiederherstellung gestattet, die gefundenen Partitionen für die Wiederherstellung gezielt zu selektieren. Wenn Sie z.B. eine von zwei gefundenen Partitionen absichtlich und eine andere versehentlich gelöscht haben, dann können Sie im manuellen Modus die versehentlich gelöschte Partition selektieren und die Wiederherstellung starten. Im automatischen Modus hätte Acronis Recovery Expert beide Partitionen rekonstruiert.

Wenn keine Partitionen in den für die Suche gewählten nicht zugewiesenen Bereich gefunden wurden, erscheint im unteren Bereich des Fensters der Hinweis, dass keine Partitionen gefunden wurden.

Wenn Sie nun auf **Weiter** klicken, erscheint ein abschließendes Fenster, im dem Acronis Recovery Expert noch einmal auf diesen Umstand verweist: Dieser Schritt lässt Ihnen die Wahl, ob Sie die Arbeit mit einem Klick auf **Fertig stellen** abschließen oder durch ei-

nen Klick auf **Zurück** einen anderen nicht zugewiesenen Bereich für die Suche nach gelöschten Partitionen wählen.

## Auswahl einer gelöschten Partition zur Wiederherstellung

Wenn eine gelöschte Partition zur Wiederherstellung gefunden wurde, wird sie zur Liste hinzugefügt. Der nächste Schritt bietet dann die Vorschau auf die Wiederherstellbaren Partitonen. Bei mehreren gefündenen Partitionen können Sie durch einen Klick in das zugehörige Partitionsrechteck die Markierung ein bzw. ausschalten.

Klicken Sie auf **Weiter**, um die Wiederherstellung der zuvor selektierten Partitionen fortzusetzen. Acronis Recovery Expert beendet seine Arbeit. Im Programmhauptfenster von Acronis Disk Director Server sind die wiederhergestellten Partitionen bereits zu erkennen – sie sind jedoch noch nicht wirklich wiederhergestellt. Acronis Disk Director Server hat lediglich bereits das Ergebnis der ausstehenden Aktionen vorweggenommen.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**, um die ausstehenden Aktionen zu übernehmen und die Partition wiederherzustellen.

# Kapitel 8. Mit Acronis Disk Editor arbeiten

Es gibt viele Programme zur Analyse des Computers, auch für die Analyse des Festplatten-Subsystems. Diverse Festplattenmanager sind imstande, Festplatten zu defragmentieren, fehlerhafte Dateien und Ordner zu finden und zu reparieren. Außerdem spüren sie beschädigte Festplattensektoren auf und markieren diese. Des Weiteren existieren spezielle Hilfsprogramme, die Viren erkennen und zerstören, damit die Datensicherheit gewährleistet ist.

Der Acronis Disk Editor wurde als flexibles Programm für die Reparatur von Festplatten geschaffen und in die Acronis Disk Director Server integriert. Acronis Disk Editor ist ein professionelles Tool, das Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten bietet, um Festplatten zu bearbeiten. Damit können Sie z.B. die Bootpartition reparieren, Dateien und Verzeichnisstrukturen wiederherstellen, verloren gegangene Cluster aufspüren und Viren vernichten.

Obwohl zur erfolgreichen Anwendung von Acronis Disk Editor Grundkenntnisse über den Aufbau von Festplatten und die Organisation der Daten gehören, kann das Programm auch für einen Laien interessant sein. Es liefert Anschauungsmaterial. Es ist eine Sache, Bücher über den Bau von Festplatten oder die Sicherung der Daten zu lesen. Es ist aber ganz etwas Anderes, eine wirkliche Festplatte mit dem Acronis Disk Editor zu analysieren.



Setzen Sie den Acronis Disk Editor sehr vorsichtig ein. Das Tool bietet eine integrierte Online-Hilfe, die wichtige Informationen zu den Werkzeugen enthält. Benutzen Sie die Schaltfläche Hilfe, um vorab die Wirkung Ihrer Handlungen zu ergründen: Brechen Sie im Zweifelsfall die Handlungen ab, ohne Änderungen vorzunehmen. Lesen und beachten Sie unbedingt die im Abschnitt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., »Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.« gegebenen Hinweise.

Es ist nahezu unmöglich, alle Funktionen von Acronis Disk Editor in diversen Betriebssystemumgebungen in einem solch kurzen Handbuch zu behandeln. Deshalb wird Sie dieses Handbuch ausschließlich mit den wichtigsten Funktionen vertraut machen, die Sie für den Umgang mit dem Acronis Disk Editor kennen müssen.

## 8.1 Wahl von Partitionen und Festplatten



Das Editieren von Festplatten oder Partitionen ist nur im manuellen Modus möglich. Zum Umschalten in diesen Modus nutzen Sie den Befehl **Ansicht** → **Manueller Modus**. Sollte der Befehl gekennzeichnet sein, ist der Modus bereits eingeschaltet.

Im manuellen Modus von Acronis Disk Director Server erscheint in der Seitenleiste der Bereich **Erweitert**. Damit oder über das Untermenü von **Erweitert** im Kontextmenü eines markierten Elements im Programmhauptfenster können Sie mit Hilfe des Befehls **Bearbeiten** den Acronis Disk Editor starten.

Am Anfang steht aber die Wahl der Festplatte oder der Partition, die Sie bearbeiten möchten:

- Für die Bearbeitung einer Festplatte markieren Sie die Bezeichner der Festplatte im Programmhauptfenster. Dazu klicken Sie z.B. auf den Texteintrag Festplatte 1 oder klicken in der Vorschau auf das Symbol, das die Festplatte repräsentiert. Wenn Sie die gesamte Festplatte auswählen, dann können Sie den Inhalt und die Daten der gesamten Festplatte (Daten- und Partitionstabellen, Basisverzeichnisse und Datenbereiche) betrachten und verändern.
- Für die Bearbeitung einer Partition markieren Sie die Bezeichner der Partition im Programmhauptfenster. Dazu klicken Sie z.B. auf den Eintrag einer Partition im Programmhauptfenster auf einer der Festplatten oder klicken in der Vorschau auf das Rechteck, das die Partition repräsentiert. Wenn Sie – im Gegensatz zur gesamten Festplatte – nur eine Partition auswählen, dann beziehen sich die Werkzeuge von Acronis Disk Editor nur auf diesen Teil der Festplatte.



Beachten Sie, dass Acronis Disk Director Server die Funktionen der Kernanwendung sperrt, bis Sie den Acronis Disk Editor beendet haben. Erst dann ist sichergestellt, dass direkte Veränderungen an den Datenträgern gespeichert sind und nicht zu Fehlern bei anderen Festplattenaktionen führen können.

## 8.2 Acronis Disk Editor-Programmhauptfenster

Die verschiedenen Ansichten von Acronis Disk Editor steuern Sie über das Menü **Ansicht**. Je nach gewünschter Information sollten Sie eine der vorhandenen Arbeitsansichten auswählen. Dazu öffnen Sie das Menü und klicken auf den zugehörigen Eintrag. Im Menü finden Sie hinter den Namen der Einträge auch eine Tastenkombination, mit der Sie die Ansichten über die Tastatur wechseln können.

#### **Ansicht Partitionstabelle**

Das Hauptfenster von Acronis Disk Editor zeigt Ihnen in der Ansicht **Partitionstabelle** die Anzahl der Festplatten und Sektoren an, die das System bietet. Zusätzlich werden Ihnen verschiedene Optionen zum Editieren angeboten. Unterhalb des Hauptfensters befindet sich eine Ansicht, die der einer Partitionstabelle sehr ähnlich ist (s. Abb. 20).




Abb. 20: Ansicht als Partitionstabelle

Um die in diesem Feld enthaltene Information zu sehen, sollte es sich bei diesem aktuellen Sektor um den MBR oder eine erweiterte Partitionstabelle handeln.

## **Ansicht Hexdump**

In dieser Ansicht erscheinen die Speicherinhalte des ausgewählten Datenbereichs. Auf der linken Seite sehen Sie die hexadezimale Darstellung. Auf der rechten Seite sind die dazu korrespondierenden Zeichen zu sehen(s. Abb. 21).




Abb. 21: Ansicht als Hexdump

Die momentane Bearbeitungsposition wird durch den Cursor repräsentiert, der sich sowohl im linken als auch im rechten Teil der Tabelle befinden kann.



Bei allen Beispielen, die sich in diesem Teil des Disk Editor-Handbuchs befinden, werden Hauptfenster-Modi zu Demonstrationszwecken verwendet.

## Das Hauptmenü

Das Hauptmenü des Acronis Disk Editor enthält folgende Menüpunkte:

 Festplatte – Enthält den Befehl Eigenschaften, mit dem Sie eine Dialogbox mit Informationen zu der Festplatte erhalten, die selektiert ist bzw. auf der sich die gewählte Partition befindet. Außerdem finden Sie den Befehl zum Schließen von Acronis Disk Editor.



Sollten beim Beenden von Acronis Disk Editor noch ungesicherte Veränderungen vorhanden sein, macht das Programm darauf aufmerksam.

- **Bearbeiten** Bietet Ihnen z.B. die Möglichkeit, Blöcke einer ausgewählten Partition zu bearbeiten und Inhalte eines Festplattensektors zu speichern, den Sie zuvor verändert haben.
- Ansicht Hier können Sie zwischen verschiedenen Ansichten umschalten, die einer bequemeren Datenübersicht dienen.
- Suchen Mit diesem Feature finden Sie beliebige Texte oder Zeichenfolgen auf den Datenträgern. Dabei können Sie die Suche bei einem bestimmten Offset beginnen.

 Hilfe – Die Hilfefunktion bietet detaillierte Informationen über das Programm. Außerdem können Sie sich über die Entwickler und die Version des Produkts informieren.

## Eigenschaften

Wenn Sieden Befehl **Eigenschaften** im Menü **Festplatten** anwählen, erscheint eine Dialogbox mit den Haupteigenschaften der ausgewählten Festplatte (s. Abb. 22).




Abb. 22: Die Dialogbox Laufwerkseigenschaften

Die Eigenschaften der Festplatte werden wie folgt aufgeführt:

- Systemname Festplattenname des Betriebssystems
- Modell Festplattenmodell
- Sektoren pro Spur Anzahl der Sektoren pro Spur
- Köpfe Anzahl der Köpfe
- Zylinder Anzahl der Zylinder
- Kapazität Festplattengröße,
- Interface Anschluss der Festplatte (ATA, SCSI)
- Controller Controllertyp
- Channel Art des Kanals
- Anschluss Hierarchie am Bus

## 8.3 Eine Festplatte bearbeiten

Das Menü **Bearbeiten** von Acronis Disk Editor ermöglicht den Zugriff auf die Blöcke einer ausgewählten Festplatte (s. Abb. 23). Sie kön-

nen an dieser Stelle die gewünschten Daten in den Feldern und in jedem Ansichtsmodus direkt bearbeiten (siehe Menü **Ansicht**). Sie können dazu jedoch auch in die Hexadezimal-Ansicht wechseln, wenn Sie es wünschen.




Abb. 23: Das Menü Bearbeiten

Jede Ansicht ermöglicht es Ihnen, gewünschte Festplattenblöcke auszuwählen. Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste einen Block an und markieren Sie den gewünschten Bereich. Sie können aber auch die Tastatur für die Auswahl benutzen, indem Sie die **Umschalt-**Taste gedrückt halten und die Pfeiltasten nutzen.



Wenn Sie nun die Daten in der Hexadezimal- oder einer beliebigen Ansicht verändern, bedeutet das nicht, dass die Änderungen sofort wirksam werden. Falls Sie Änderungen vorgenommen haben, wird der Befehl **Sektor speichern** im Menü **Bearbeiten** bzw. die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste aktiviert.



Abb. 24: Daten sind verändert: Der Befehl Sektor speichern ist aktiv.

Diese Option gibt Ihnen entweder die Möglichkeit, die von Ihnen durchgeführten Änderungen vorzunehmen oder diese zu verwerfen.

Wenn Sie Veränderungen vorgenommen haben und den Editor schließen möchten, erhalten Sie eine Meldung, die Sie zur Sicherung auffordert. Ihnen steht es selbstverständlich frei, zu speichern, abzubrechen oder zu verneinen.

## 8.4 Sichern in eine Datei – Lesen aus einer Datei

Die Befehle Sichern in Datei und Lesen aus Datei im Menü Bearbeiten bieten Ihnen die Möglichkeit, einen ausgewählten Festplattenbereich in eine Datei zu sichern bzw. die gesicherten Informationen aus einer Datei zu lesen und sie in einen Festplattensektor zu schreiben

Um einen ausgewählten Block zu sichern, wählen Sie den Befehl **Sichern in Datei.** Geben Sie im nachfolgenden Fenster den Dateinamen und den Pfad an oder wählen Sie eine Datei aus, indem Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen** klicken. Die Dateigröße wird automatisch berechnet. Um endgültig zu sichern, klicken Sie auf **OK**.

Damit ein Festplattenblock aus einer Datei gelesen und in einen Festplattensektor eingefügt werden kann, muss zuerst der Cursor an das entsprechende Sektorbyte platziert werden. Wählen Sie anschließend den Befehl **Lesen aus Datei.** Im nachfolgenden Fenster können Sie die Datei auswählen oder diese mit Hilfe der Schaltfläche **Durchsuchen** im Explorer lokalisieren. Um den Dateiinhalt an der gewünschten Stelle einzufügen, klicken Sie auf **OK**.

## 8.5 Ansicht

Informationen können im Acronis Disk Editor in diversen Ansichtsmodi betrachtet und verändern werden. Sie können eine passende Ansicht wählen, indem Sie die Hilfe im **Ansichtsmenü** anklicken (s. Abb. 25).




Abb. 25: Das Menü Ansicht

Der Editor bietet sieben Ansichtsmodi an:

- als Hex- Dump,
- als Partitionstabelle,
- als FAT16 Boot-Sektor,

- als FAT32 Boot-Sektor,
- als FAT32 DS-Info-Sektor,
- als NTFS Boot-Sektor,
- als FAT Ordner.

Diese von Acronis Disk Editor unterstützten diversen Ansichtsmodi ermöglichen jeweils andere Informationen der gleichen Festplattenbereiche: Deshalb können Sie den Acronis Disk Editor aus dem Programmhauptfenster von Acronis Disk Director Server mehrfach starten. Dazu markieren Sie jeweils das gleiche Element und starten über **Bearbeiten** eine weitere Instanz von Acronis Disk Editor, in der Sie die Ansicht verändern. Jedes dieser Fenster kann dann verschiedene Festplattensektoren anzeigen.

- Sie können zwischen verschiedenen Acronis Disk Editor-Fenstern mit Hilfe der Maus wechseln: Klicken Sie dazu benötigte Fenster an.
- Alternativ wechseln Sie mit der Tastenkombination Alt + Tab zwischen den Fenstern.

### 8.6 Suchen

Die Funktion **Suchen** erlaubt Ihnen, eine Festplatte nach Zeichenfolgen zu durchsuchen, um zu dem Festplattensektor mit dem gesuchten Inhalt zu gelangen. Dabei können Sie mit Hilfe des Sektor-Offsets bestimmen, wo die Suche beginnt. Alternativ zum Menübefehl rufen Sie das Suchfenster mit der Tastenkombination **Strg** + **F** auf.

Wenn Sie den Befehl **Suchen** wählen, können Sie die Suchfunktion z.B. nutzen, um veränderte Bereiche zu finden. Dort können Sie gewünschten Suchparameter im Eingabefeld **Text** eingeben (s. Abb. 26).




Abb. 26: Die Dialogbox Suchen

Eine zu suchende Zeichenfolge kann entweder als Text oder als numerischer Wert (hexadezimal) eingegeben werden. Während des Suchvorgangs werden die Daten der Festplatte entsprechend ihrer vorherigen Eingabe analysiert: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Groß- und Kleinschreibung beachten**, damit Acronis Disk Editor nur genau die eingegebene Schreibweise für die Suche nutzt.

Nachdem die Suche abgeschlossen wurde, springt der Cursor von der ursprünglichen Stelle an den Anfang eines gefundenen Datensatzes. Sie können dann von der aktuellen Position weitersuchen, indem Sie den Befehl **Suche wiederholen** auswählen oder die **F3**-Taste drücken.

Sie können zu dem benötigten Sektor, in seinem absoluten Offset, springen, wenn Sie den Befehl **Gehe zu** im **Suchen-Menü** anklicken. Sie können dieses Feature auch nutzen, indem Sie die Tastenkombination **Alt+P** benutzen. Damit aktivieren Sie die Dialogbox **Gehe zu Sektor**.

Der Sprung an die gewünschte Stelle findet statt, wenn Sie den absoluten Offset, die Zylinder-, die Kopf- oder die Sektornummer ändern und bestätigen. Die aufgelisteten Parameter sind durch diesen Ausdruck verbunden:

## $(CYL \times HDS + HD) \times SPT + SEC - 1,$

Dabei stehen CYL, HD, SEC für die Nummern der Zylinder, Köpfe und Sektoren in den CHS-Koordinaten (Zylinder – Kopf – Sektor); HDS ist die Anzahl der Köpfe pro Festplatte. SPT hingegen stellt die Köpfe pro Spur dar.

Sie können natürlich jederzeit von einem Sektor, in dem Sie sich gerade befinden, zum vorherigen wechseln. Wählen Sie hierzu den Punkt **Zurück** im Menü **Suchen** oder drücken Sie alternativ die Tastenkombination **Strg+Korrekturtaste**.

## 8.7 Arbeiten mit Kodierungen

Das Hauptfenster listet eine Vielzahl von möglichen Kodierungen, die im Disk Editor angewendet werden können. Diese Liste ist zunächst "geschlossen" und kann mit dem Pull-Down-Menü geöffnet werden.

Diese Liste wurde für das korrekte Verständnis der jeweiligen Festplattensektoren bzw. seiner Inhalte konzipiert. Wenn Sie also die richtige Kodierung wählen, sollten Sie in der Lage sein Sektorinhalte korrekt zu betrachten. Diese Option beeinflusst den rechten Teil des Programmhauptfensters, das sich im Hex-Modus befindet.

# Kapitel 9. Acronis Media Builder

Der Acronis Media Builder realisiert die Erstellung von bootfähigen Notfallmedien mit Acronis-Produkten (oder ausgewählten Komponenten davon), die auf Ihrem Computer installiert sind.



Wenn Sie ein Produkt von Acronis auf einer CD erworben haben, dann ist diese bootfähig. Sie können den Computer mit dieser CD starten und das Programm exklusiv ausführen.

Wenn Sie das Produkt von Acronis per Download erhalten haben, dann können Sie ein bootfähiges Notfallmedium mit Hilfe von Acronis Media Builder erstellen. Dafür benötigen Sie eine leere CD-R/RW, mehrere formatierte Disketten (der Assistent wird Ihnen mitteilen, wie viele) oder ein anderes Medium, mit dem Sie Ihren Computer booten können, z.B. USB-Flash-, Zip-Laufwerke oder andere.

Sie sollten für folgende Fälle ein Medium mit Acronis Disk Director Server erstellen, von dem Sie das Programm ausführen können:

- Nach einem schwerwiegenden Windows-Fehler können Sie mit Hilfe dieser Medien den PC booten und verlorene Partitionen wiederherstellen, die Festplatte rekonfigurieren bzw. den Acronis OS Selector installieren, reparieren oder aktivieren.
- Sie können den PC ebenfalls starten, um Acronis Disk Director Server auf einem PC auszuführen, auf dem Windows nicht installiert ist, aber z.B. Linux.



Nach einem Update eines Produkts sollten Sie unbedingt ein bootfähiges Notfallmedium erstellen, das im Gegensatz zur Installations-CD dann die neueste Version der Software enthält.



Wenn Sie während der Installation des Produkts den Setup-Typ Benutzerdefiniert verwendet haben und dabei den Acronis Media Builder abgewählt haben, werden Sie später erst dann in der Lage sein, diese Funktion zu nutzen, wenn Sie diese Installation nachholen.

Acronis Media Builder hat auch die Fähigkeit, ein ISO-Image einer Notfall-CD auf der Festplatte zu speichern.

Unter Windows beginnen Sie die Erstellung des bootfähigen Notfallmediums mit dem Befehl Start → (Alle) Programme → Acronis → Acronis Disk Director → Acronis Rescue Media Builder.

Bei gestarteter Acronis Disk Director Server starten Sie den Acronis Media Builder mit Hilfe des Befehls **Extras** → **Rescue Media Builder** oder dem gleichnamigen Befehl im Bereich **Extras** der Seitenleiste. Es erscheint der zuständige Assistent mit einem Willkommensbild-

schirm. Klicken Sie auf **Weiter** und folgen Sie den Assistentenschritten.

## Auswahl des Inhalts für das bootfähige Notfallmedium

Zunächst können Sie wählen, welche Komponenten von Acronis-Programmen auf dem bootfähigen Notfallmedium platziert werden. Das betrifft zunächst erst einmal die Komponenten von Acronis Disk Director Server.

Wenn Sie noch weitere Produkte von Acronis auf Ihrem Rechner installiert haben und diese in der Auswahlliste erscheinen, dann können Sie die für eine exklusive Ausführung dieser Programme nötigen Dateien ebenfalls auf dieses bootfähige Notfallmedium übernehmen.



Acronis Media Builder ist Standard für alle Produkte von Acronis, deren Releasedatum nach dem Release von Acronis Disk Director 10.0 Server im November 2005 liegt. Deshalb können auch nur diese Produkte vom Acronis Media Builder der vorliegenden Version mit auf ein bootfähiges Notfallmedium übernommen werden.

So gehen Sie vor, um Acronis-Programmkomponenten für das bootfähige Notfallmedium zu wählen:

- Aktivieren Sie die korrespondierenden Kontrollkästchen der Programmkomponenten, die Sie auf das bootfähige Notfallmedium übernehmen möchten.
- Klicken Sie auf Weiter, um fortzusetzen.

## Medien-Typ wählen

In diesem Schritt des Assistenten wählen Sie ein Laufwerk oder ein anderes Ziel für die Erstellung eines bootfähigen Notfallmediums. Die angezeigte Liste hängt von der im System verfügbaren Art der möglichen Datenträger ab.

- Wenn Sie CDs, Disketten oder ein anderes Wechselmedium als Ziel verwenden, dann legen Sie ein Medium ein, damit Acronis Media Builder die Kapazität erkennen kann. Bei Benutzung von 3.5"-Disketten können Sie jeweils nur eine Komponente je Diskette (bzw. je Diskettensatz) verwenden. Für jede weitere Komponente müssen Sie Acronis Media Builder erneut ausführen.
- Wenn Sie ein ISO-Image erstellen, können Sie dieses mit der Software Ihres Brenners auf CDs oder DVDs übertragen. Das Erstellen einer bootfähigen DVD mit Acronis Media Builder ist auf direktem Weg nicht möglich. In diesem Fall müssen Sie im Weiteren den Namen und den Speicherort für die zu erstellende Datei spezifizieren. Dazu wählen Sie den Speicherort aus der Ordner-

struktur. Tragen Sie einen Namen für die ISO-Datei in das Eingabefeld **Dateiname** ein. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzusetzen.

 Wenn noch weitere Medien zur Verfügung stehen, z.B. USB-Sticks Zip-Laufwerke und andere, dann können Sie diese für ein bootfähiges Notfallmedium wählen, wenn das BIOS Ihres Computers das Booten von diesen Geräten unterstützt. Sie sollten sich in jedem Fall mit einem Test davon überzeugen, dass Sie den Computer von diesen Geräten tatsächlich booten können.

Die abschließende Seite des Assistenten zeigt die Operation, die ausgeführt wird.

- Klicken Sie auf Zurück, um die getroffenen Einstellungen zu verändern.
- Um die Operation abzubrechen und Acronis Media Builder zu beenden, klicken Sie auf Abbrechen.
- Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um das Erstellen des bootfähigen Notfallmediums zu starten.

## Mit dem bootfähigen Notfallmedium arbeiten

Es gibt die verschiedensten Gründe, mit einem bootfähigen Notfallmedium zu arbeiten. Die auf dem bootfähigen Notfallmedium gespeicherten Acronis-Produkte bzw. deren Komponenten bieten bei Ausführung im exklusiven und betriebssystemunabhängigen Modus den gleichen Komfort und nahezu die gleichen Funktionen wie bei Ausführung unter Windows.



Achten Sie vor dem Einsatz des bootfähigen Notfallmediums darauf, dass im BIOS des Rechners die richtige Bootreihenfolge eingestellt ist.

Beim Systemstart übernimmt der Acronis Loader die Kontrolle über den Boot-Vorgang. Je nach Auswahl und getroffener Entscheidung startet das gewünschte Modul im exklusiven Modus.



In der Bedienung des Programmhauptfensters von Acronis Disk Director Server nach dem Start vom bootfähigen Notfallmedium gibt es keine signifikanten Unterschiede gegenüber dem Start aus Windows heraus.



Beachten Sie, dass ein Klick auf die Schaltfläche **Schließen** im Programmhauptfenster von Acronis Disk Director Server nach dem Start vom bootfähigen Notfallmedium zu einem Neustart des Computers führt. Vergessen Sie nicht, das bootfähige Notfallmedium zu entfernen.



Mit der am unteren linken Bildschirmrand angeordneten Schaltfläche **Ausschalten** beenden Sie die Arbeit mit dem Notfallmedium. Ver-

gessen Sie vor einem Neustart nicht, das bootfähige Notfallmedium zu entfernen. Alternativ können Sie den Start von Windows fortsetzen, indem sie den entsprechenden Befehl wählen.

# Kapitel 10. Festplatten und Betriebssysteme

Die nachfolgenden Abschnitte enthalten grundlegende Informationen über den Aufbau von Festplatten und Speichermedien, über Partitionen und Dateisysteme und deren Interaktionen mit Betriebssystemen.

## 10.1 Aufbau einer Festplatte

So verschieden Festplatten konstruiert sein mögen, haben sie dennoch alle die gleiche Grundstruktur. Eine Festplatte besteht im Wesentlichen aus den Magnetplatten (Platter), welche sich auf einer Achse (Spindel) befinden, den Schreib-/Leseköpfen und integrierter Elektronik. Ein spezieller Motor sorgt für den Antrieb und lässt Spindel sowie Plattensatz mit einer Geschwindigkeit von 5400, 7200 oder 10000 Umdrehungen pro Minute rotieren.

Informationen werden in **Spuren** aufgezeichnet. Diese sind konzentrische Kreise, die von den Schreib-/Leseköpfen auf den magnetischen Oberflächen geschrieben werden. Die Spuren sind in Richtung Zentrum mit Null beginnend aufwärts nummeriert.

Die Spuren werden ihrerseits in kleine Bereiche, in die **Sektoren**, eingeteilt. Diese beinhalten eine festgelegte Menge an Informationen. Die normale Größe eines Sektors beträgt 512 Byte (1 Byte sind 8 Bits). Sektoren werden mit 1 beginnend nummeriert.

Alle Spuren, auf die ohne Verschiebung der Schreib-/Leseköpfe zugegriffen werden kann, werden logisch zu einem **Zylinder** zusammengefasst. Der Zugriff auf Daten innerhalb eines Zylinders erfolgt wesentlich schneller als bei Verschiebung der Leseköpfe von einem Zylinder zum anderen. Ober- und Unterseite jedes Platter auf der Spindel werden zur Datenspeicherung benutzt und über jeder befindet sich ein Schreib-/Lesekopf. Die Köpfe werden von 0 an nummeriert.

Für eine elementare Lese- oder Schreiboperation werden die Köpfe über dem angeforderten Zylinder positioniert. Wenn der adressierte Sektor der rotierenden Platter den Schreib-/Lesekopf passiert, erfolgt der Datenaustausch zwischen Kopf und der Elektronik. Die Einteilung der Sektorstruktur einer Festplatte erfolgt durch die **low-level-Formatierung**.



Der Aufbau von Festplatten bedingt eine Reihe technischer Probleme, die an dieser Stelle jedoch nicht diskutiert werden.

## Festplattenpartitionen

Nach der Erstellung von Sektoren mittels low-level-Formatierung müssen Partitionen erstellt werden.

Partitionen sind getrennte Bereiche der Festplatte, die ein Dateisystem enthalten. Dateisysteme werden durch logische Formatierung erstellt. Partitionen einer Festplatte sind unabhängig voneinander, in ihnen können Betriebssysteme installiert und Daten gespeichert werden.

Bevor eine Festplatte genutzt werden kann, sind also zwei Operationen erforderlich — **Partitionierung** und **Formatierung**.

Die Nutzung mehrerer Partitionen bietet folgende Vorteile:

- Verschiedene Betriebssysteme können in verschiedenen Partitionen gespeichert werden.
- Partitionierung ermöglicht bessere Ausnutzung des Festplattenspeichers.
- Mittels Partitionierung können System- und Anwendungsdaten getrennt gespeichert werden. So wird eine höhere Sicherheit für persönliche Daten erzielt.
- Partitionierung ermöglicht eine effektivere Verwaltung der Festplatte. Kontrolle der Datenintegrität, Defragmentierung und Datensicherung sind besser handhabbar.

## **Partitionstypen**

Es gibt drei Partitionstypen — primäre, erweiterte und logische Partitionen. Eine Festplatte kann **bis zu vier primäre Partitionen** oder **drei primäre und eine erweiterte Partition** enthalten. Die erweiterte Partition stellt einen Container für logische Partitionen dar. Die mögliche Anzahl logischer Partitionen ist nicht begrenzt.

Zur Speicherung der Partitionierungsdaten ist im ersten Sektor der Festplatte (dieser Sektor heißt MBR, Master Boot Record) Speicherplatz für die **Partitionstabelle** reserviert.

Die Anzahl primärer Partitionen ist auf vier begrenzt, da die Partitionstabelle maximal vier Einträge enthalten kann.

Die Erstellung der Partitionierungsstruktur erfolgt mittels spezieller Programme, die zumindest Primärpartitionen und eine erweiterte Partition mit darin enthaltenen logischen Partitionen erstellen sowie eine Partition aktiv setzen können.

Eine typische Partitionierungsstruktur könnte so aussehen:

MBR
Primäre Partition 1-1 logisches Laufwerk C:
Erweiterte Partition 1-2
Logische Partition 1-5 Logisches Laufwerk D:.
Logische Partition 1-6 Logisches Laufwerk E:
Logische Partition 1-7 Logisches Laufwerk F:

Die initiale Partitionierung einer Festplatte erfolgt gewöhnlich mit den Bordmitteln eines Betriebssystems, die von System zu System verschieden sind.

Nach der Installation von Windows XP können Sie z.B. über die Systemsteuerung das Programm zur Datenträgerverwaltung starten und primäre oder logische Partitionen in unzugeordnetem Festplattenspeicher erstellen oder Partitionen formatieren.

Sie können mit diesen betriebssystemeigenen Programmen jedoch keine bestehende Partitionierungsstruktur ohne Datenverlust ändern. Dazu benötigen Sie spezielle Tools wie Acronis Disk Director Server. Mit Hilfe dieses Programms können Sie **ohne Datenverlust** Partitionsgrößen ändern, Partitionen kopieren, verschieben, verstecken und andere Aktionen ausführen.

## Primärpartitionen

Primärpartitionen können Betriebssysteme, Anwendungsprogramme und Benutzerdaten enthalten. Es kann jeweils nur eine primäre Partition aktiv gesetzt sein. Von dieser wird das darin enthaltene Betriebssystem gestartet. Um mehrere Betriebssysteme auf einer Festplatte zu installieren, benötigen Sie mehrere Primärpartitionen.

#### **Erweiterte Partitionen**

Erweiterte Partitionen wurden eingeführt, um die ursprüngliche Beschränkung von maximal 4 Primärpartitionen zu umgehen. Eine erweiterte Partition stellt einen Container für logische Partitionen zur Verfügung.

Erweiterte Partitionen enthalten keine direkten Daten.

## Logische Partitionen

Eine erweiterte Partition kann in eine beliebige Anzahl von logischen Partitionen unterteilt werden. Diese können wie Primärpartitionen ebenfalls Betriebssysteme, Anwendungsprogramme und Benutzerdaten enthalten. Allerdings können nicht alle Betriebssysteme von logischen Partitionen booten.

Zum Booten von Betriebssystemen, für Systemdateien und Systemverzeichnisse sollten Primärpartitionen verwendet werden. In logischen Partitionen sollten sonstige Daten gespeichert werden, da auf diese von den meisten Betriebssystemen aus zugegriffen werden kann.

Wenn Sie mehrere Betriebssysteme auf einem Computer benötigen, dann sollten Sie logische Partitionen für Systeme nutzen, die aus diesen booten können, und die Primärpartitionen freihalten.

## Formatierung von Festplatten

Innerhalb von Partitionen müssen die Informationen in einer Weise organisiert werden, dass diese vom Betriebssystem verstanden werden. Diese logische Organisationsstruktur heißt **Dateisystem** und wird durch Formatierung erzeugt.

Formatierungsprogramme führen folgende Aufgaben aus:

- Erstellung des Boot-Record;
- Erstellung der Dateibelegungstabelle (FAT) bzw. vergleichbarer Strukturen:
- Markierung von fehlerhaften Sektoren, damit diese künftig nicht zur Datenspeicherung verwendet werden.

Nach der Formatierung sind logische Laufwerke wie folgt organisiert:

- Jedes Laufwerk beginnt mit einem Boot-Sektor.
- Eine oder mehre Kopien der Dateibelegungstabelle sind hinter dem Boot-Sektor platziert.
- Anschließend folgt das Stammverzeichnis.
- Daran schließen sich die Bereiche zur Datenspeicherung an.



Jede logische Partition muss separat formatiert werden.

## 10.2 Dateisysteme

Die logischen Strukturen, die auf einer Festplatte erzeugt wurden, werden durch die Betriebssysteme als Zusammenstellung von **Dateien** und **Ordnern** verwaltet.

Aus Sicht des Benutzers ist eine Datei das Element, in dem logisch organisierte Informationen, wie z.B. Texte, Grafiken und Musik, gespeichert sind. Bezogen auf die Datenspeicherung ist eine Datei eine Kette von miteinander verbundenen Sektoren oder **Clustern**. Cluster sind Gruppen von Sektoren.

Betriebssysteme können innerhalb der Dateisysteme Dateien und Ordner erstellen, kopieren und löschen.

Derzeit sind zwei Dateisysteme für PCs am weitesten verbreitet:

- FAT16/FAT32 (File Allocation Table) für DOS, OS/2, Windows 95/98/Me, Windows NT/2000/XP;
- NTFS (Windows NT File System) für Windows NT/2000/XP.

Daneben existiert eine Vielzahl anderer Dateisysteme. Linux-Betriebssysteme erlangen größere Popularität und benutzen üblicherweise:

- Ext2 als ursprüngliches Linux-Dateisystem;
- Ext3 als ein Dateisystem, welches in Red Hat Linux als Standard verwendet wird;
- ReiserFS als in Bezug auf die Datenintegrität sehr sicheres Dateisystem, das häufig auf Dateiservern eingesetzt wird.

## 10.3 Spezifikationen der Dateisysteme

Betriebssysteme ermöglichen dem Anwender die Arbeit mit Daten, indem Dateisysteme in Festplattenpartitionen zur Verfügung gestellt werden. Alle Dateisysteme enthalten Strukturen zur Speicherung der eigentlichen Daten sowie von Verwaltungsinformationen. Diese bestehen normalerweise aus dem Bootrecord, Dateien und Dateiordnern. Ein Dateisystem erfüllt folgende grundlegenden Aufgaben:

- Aufzeichnung freien und belegten Speichers (einschließlich defekter Sektoren).
- Verwaltung von Dateinamen und Dateiordnern.
- Aufzeichnung der physischen Speicherorte von Dateien.

Die Unterstützung für verschiedene Dateisysteme differiert zwischen verschiedenen Betriebssystemen. Einige Systeme unterstützen nur ein Dateisystem, andere wiederum mehrere.

## **Dateisysteme unter Windows**

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der unter Windows am häufigsten verwendeten Dateisysteme.

Dateisystem	FAT16	FAT32	NTFS
Betriebssysteme	Fast alle	Windows 950SR2/98/Me, 2000/XP, Linux	Windows NT/2000/XP, Linux (nur lesen)
Max. Partitionsgröße	4 GB (2 GB für Windows 950SR2/98/Me)	2 TB	16 EB
Max. Dateigröße	Beschränkt durch Partitions- größe	4 GB	Beschränkt durch Partitions- größe
Max. Länge der Datei- namen	255	255	32767
Wiederherstellung (logging)	Nein	Nein	Ja
Max. Anzahl Dateien im Stammverzeichnis	Eingestellt bei Formatierung	Unbegrenzt	Unbegrenzt
Max. Cluster/Blöcke	~2 <sup>16</sup>	~2 <sup>28</sup>	~2 <sup>48</sup>
Cluster-/Blockgröße	512 Byte – 64 KB	512 Byte – 64 KB	512 Byte – 64 KB
Dateiaufzeichnungsta- belle/I-node	Nein	Nein	Dynamisch

Tabelle 1: Windows-Dateisysteme.

## **Dateisysteme unter Linux**

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der unter Linux am häufigsten verwendeten Dateisysteme.

Dateisystem	Ext2	Ext3	ReiserFS
Betriebssysteme	Linux	Linux	Linux
Max. Partitionsgröße	16 TB	16 TB	16 TB
Max. Dateigröße	Beschränkt durch Partitions- größe	Beschränkt durch Partitionsgröße	Beschränkt durch Partitions- größe
Max. Länge der Datei- namen	255	255	255
Wiederherstellung (logging)	Nein	Ja	Ja
Max. Anzahl Dateien im Stammverzeichnis	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt
Max. Cluster/Blöcke	~2 <sup>32</sup>	~2 <sup>32</sup>	~2 <sup>32</sup>
Cluster-/Blockgröße	1–4 KB	1–4 KB	4 KB
Dateiaufzeichnungstabel- le/ I-node	Eingestellt bei Formatierung	Eingestellt bei Formatierung	Dynamisch

Tabelle 2: Dateisysteme unter Linux



Übliche Maßeinheiten in der EDV sind: 1 Kbyte = 1024 Bytes, 1 MByte = 1024 Kbytes, 1 Gbyte = 1024 Mbytes, 1 Tbyte = 1024 Gbytes, 1 Pbyte = 2<sup>10</sup> Tbytes = 1024 Tbytes, 1 Ebyte = 2<sup>10</sup> Pbytes = 1024 Pbytes.

#### FAT16

Das Dateisystem FAT16 ist unter den DOS-Betriebssystemen (DR-DOS, MS-DOS, PC-DOS, PTS-DOS u.a.), Windows 95/98/ME, Windows NT/2000/XP und auch bei einer Vielzahl anderer Systeme weit verbreitet.

Die wichtigsten Kennzeichen von FAT16 sind die Dateibelegungstabelle (File Allocation Table – FAT) und die Cluster. Die FAT ist das Herzstück des Dateisystems. Aus Sicherheitsgründen gibt es mehrere FAT-Kopien (normalerweise 2) innerhalb einer Partition. Ein Cluster

ist die kleinste Zuordnungseinheit im FAT16-Dateisystem. Er besteht aus einer während der Formatierung festgelegten Anzahl von Sektoren, die ein Vielfaches von 2 betragen muss. In der FAT sind Informationen darüber gespeichert, welche Cluster frei, belegt oder defekt sind. Weiterhin wird vermerkt, welche Cluster welchen Dateien zugeordnet sind.

Das FAT16-Dateisystem kann höchstens 4 Gigabyte mit maximal 65525 Clustern und maximal 128 Sektoren pro Cluster verwalten. In der Regel wird die Clustergröße so klein wie möglich gewählt, jedoch kann die Clusteranzahl nicht mehr als 65525 betragen. Je größer die Partition, desto mehr Sektoren müssen zu einem Cluster zusammengefasst werden und umso größer werden die Cluster. Ein Sektor besteht aus 512 Byte, woraus sich die maximale Größe von 64 KByte pro Cluster ergibt. Viele Betriebssysteme (z.B. MS-DOS) verwalten keine 64K-Cluster, weshalb bei diesen Betriebssystemen die maximale FAT16-Partitionsgröße 2 Gigabyte beträgt.



Generell gilt: Je größer die Cluster, desto mehr Festplattenspeicherplatz geht ungenutzt verloren.

Die nachfolgende Tabelle stellt typische Werte für den Datenverlust in Abhängigkeit von der Clustergröße dar:

Partitionsgröße	Clustergröße	Verschnitt
<127 MB	2 KB	2%
128–255 MB	4 KB	4%
256–511 MB	8 KB	10%
512–1023 MB	16 KB	25%
1024-2047 MB	32 KB	40%
2048-4096 MB	64 KB	50%

Tabelle 3: Datenverlust und Clustergröße

Das FAT16-Dateisystem hat, wie viele andere Dateisysteme auch, ein Root-Verzeichnis (Stammverzeichnis). Im Gegensatz zu den anderen Dateisystemen befindet sich dieses Stammverzeichnis an einer vorgegeben Position und wird während der logischen Formatierung auf eine Größe festgelegt. Standardmäßig besteht das Stammverzeichnis aus 512 Elementen.

Zunächst war FAT16 auf Dateinamen bestehend aus 8 Zeichen für den Namen, einem Punkt und 3 Zeichen für die Dateinamenserweiterung beschränkt. Mit der Unterstützung langer Dateinamen in Windows 95 und Windows NT wurde diese Beschränkung aufge-

hoben. Das Betriebssystem OS/2 unterstützt ebenfalls lange Dateinamen, aber in einer anderen Weise. Eine weitere Methode zur Unterstützung langer Dateinamen wird im Dateisystem UMSDOS verwendet. Dadurch wird die Installation des Betriebssystems Linux auf FAT-Partitionen möglich.

#### FAT32

Das Dateisystem FAT32 wurde mit Windows 95 OSR2 eingeführt und findet heute noch Verwendung in Windows 98/ME sowie Windows 2000/XP. FAT32 stellt die Weiterentwicklung von FAT16 dar. Der wesentliche Unterschied zwischen FAT32 und FAT16 liegt darin, dass Clusternummern 28 Bit umfassen und für das Root-Verzeichnis, dessen Größe nicht mehr begrenzt ist, flexiblere Einstellungsmöglichkeiten bestehen. Der Grund für die Einführung von FAT32 waren die notwendige Unterstützung großer Festplatten (mehr als 8 Gigabyte) und Schwierigkeiten bei der Verwaltung komplizierterer Dateisysteme in MS-DOS, welches immer noch unterhalb von Windows 95/98/ME präsent ist.

Die theoretisch maximale Größe des FAT32-Dateisystems beträgt 2 Terabyte.

## **NTFS**

NTFS ist das Basis-Dateisystem von Windows NT/2000/XP. Da wesentliche Spezifikationen der Organisation von NTFS geheim gehalten werden, wird es von keinem weiteren Betriebssystem vollständig unterstützt. Das wichtigste Merkmal von NTFS ist die MFT (Master File Table – Hauptzuordnungstabelle). NTFS hält wichtige Teile der MFT auf der Platte redundant vor, um die Wahrscheinlichkeit für eine Beschädigung von Daten oder Datenverlust zu reduzieren. Alle anderen Datenstrukturen von NTFS sind spezielle Dateien (Metadateien).

Ähnlich wie FAT, benutzt NTFS für die Speicherung von Dateien Cluster, deren Größe jedoch unabhängig von der Partitionsgröße ist. NTFS ist ein 64-Bit-Dateisystem und legt alle Dateinamen im Unicode ab. Es verfügt zusätzlich über Journaling-Funktionen (Ausfallschutz) und unterstützt Dateikompression und Verschlüsselung.

Um die Dateisuche zu beschleunigen, wird unter NTFS von allen Verzeichnissen ein Dateiindex erzeugt.

#### Linux Ext2

Ext2 ist das Basis-Dateisystem für das Betriebssystem Linux. Es ist ein 32-Bit-Dateisystem, dessen Maximalgröße 16 Terabyte beträgt.

Die Basis-Datenstruktur zur Beschreibung einer Datei heißt Inode (auch i-node geschrieben). Der Platz zur Speicherung der Tabelle aller Inodes muss bei der Erstellung (Formatierung) des Dateisystems reserviert werden.

### Linux Ext3

Offiziell eingeführt mit Version 7.2 seines Linux-Betriebssystems wurde Linux Ext3, das Journaling-Dateisystem von Red Hat Linux. Es ist aufwärts- und abwärtskompatibel zu Linux Ext2. Es besitzt mehrere Journal-Modi und breite betriebssystemübergreifende Kompatibilität für 32- und 64-bit-Architekturen.

#### Linux ReiserFS

ReiserFS ist ein relativ neues Dateisystem. Es wurde offiziell erst im Jahr 2001 in Linux implementiert. Mit ReiserFS wurden die größten Nachteile von Ext2 behoben. Es ist ein 64-Bit-Journaling-Dateisystem mit dynamischer Speicherplatzbelegung für Datenstrukturen.

# Begriffserklärungen

**Absoluter Sektor** – Alle Sektoren einer Festplatte können mit Null beginnend fortlaufend nummeriert werden. Ein auf diese Weise adressierter Sektor wird absoluter Sektor genannt.

Acronis OS Selector Deinstallation – Falls erforderlich lässt sich Acronis OS Selector über einen Menüpunkt im Setup oder mittels Installationsprogramm komplett entfernen. Dabei wird im Normalfall der Ausgangszustand des Computers wieder hergestellt. Wurde nach Installation von Acronis OS Selector die Partitionsstruktur geändert oder vorher vorhandene Betriebssysteme entfernt, so kann der Ausgangszustand nicht automatisch hergestellt werden. In diesem Fall fragt Acronis OS Selector, welches System nach der Deinstallation gebootet werden soll.

Acronis OS Selector Installation – Acronis OS Selector kann auf Ihrem Computer installiert werden, indem Sie vom Installationsmedium booten oder unter Windows den Befehl Installieren von Acronis OS Selector im Startmenü benutzen. Die Installationsroutine erstellt das Verzeichnis BOOTWIZ in der (gewählten) Zielpartition, kopiert alle notwendigen Dateien in dieses Verzeichnis und erstellt den Acronis OS Selector Boot-Sektor sowie einen Master Boot Record. (MBR).

Acronis OS Selector Systemverzeichnis – Acronis OS Selector speichert seine eigenen Programmdateien sowie die System- und Konfigurationsdateien erkannter Betriebssysteme im Verzeichnis BOOTWIZ der Festplattenpartition, in welcher Sie Acronis OS Selector erstmalig auf Ihrem Computer installiert haben. Weiterhin wird in jeder Partition, in welcher ein Betriebssystem installiert ist, ein Verzeichnis BOOTWIZ erstellt. Dieses wird zum Verschieben der Systemverzeichnisse verwendet.

Acronis OS Selector Loader – Programmcode in der Datei BOOTWIZ.SYS. Seine Aufgabe ist die automatische Erkennung von Änderungen der Partitionsstruktur, die Ausführung von Acronis OS Selector Programmodulen und die Erstellung des Boot-Kontexts zum Booten von Betriebssystemen.

**Aktive Partition** – Eine der primären Partitionen auf einer Festplatte ist gewöhnlich als aktiv markiert. Ein Standard-MBR-Code versucht ein Betriebssystem von der aktiven Partition der ersten Festplatte zu booten. Weiterhin hängt die Zuordnung von Laufwerksbuchstaben davon ab, welche Partitionen aktiv sind.

**Auslöschen** – In diesem Handbuch wird der Begriff für die Art und Weise benutzt, mit der Acronis Disk Director 10.0 Server die auf den

Datenträgern gespeicherten Informationen entfernt. Durch das mit diesem Begriff bezeichnete Verfahren wird verhindert, dass diese Informationen wiederhergestellt werden können.

**Betriebssystem** – Komplex zusammengehörender Programme, stellt die Schnittstelle zwischen Computer-Hardware und Anwendungsprogrammen dar. Besteht gewöhnlich aus dem Kernel, Treibern, einer Shell und System-Programmen zum Management der Hardware.

BIOS-Erweiterung – Auf der Hauptplatine Ihres Computers befindet sich ein ROM, welcher das BIOS (Basic Input/Output System) enthält. Es ist für die Steuerung der Hardwarekomponenten auf niedrigster Ebene zuständig. Ältere Computer mit einem BIOS, welches vor 1994 hergestellt wurde, können keine Festplattenlaufwerke größer 8GB verwalten. Deshalb wurden Erweiterungen im BIOS implementiert, welche diese Beschränkung aufheben. Die maximale Größe unterstützter Festplatten beträgt heute 275 Bytes.

**Booten** ist im weiteren Sinne der Initialisierungs- und Startvorgang, der jedesmal ausgeführt wird, wenn der Computer eingeschaltet oder der Reset-Knopf betätigt wird. Der Boot-Vorgang besteht aus folgenden Schritten:

- Hardwarediagnose;
- · Speichertest;
- Initialisierung des BIOS (im ROM des PC);
- Initialisierung zusätzlicher Hardware und deren BIOS (Grafikkarten, SCSI- Controller etc.);
- Starten des Betriebssystems.

Im engeren Sinne wird der Begriff auch nur zur Bezeichnung des Betriebssystemstarts verwendet. Wenn auf dem Computer ein Boot-Manager installiert ist, wird dieser in der Regel anstelle eines Betriebssystems gestartet. Der nachfolgende Startvorgang von Betriebssystemen wird vom Boot-Manager organisiert.

**Boot-Disk** – Der Begriff Boot-Disk wird für einen Datenträger verwendet, von dem der Computer gebootet werden kann. Im Allgemeinen sind damit Disketten und bootfähige CD-ROMs gemeint, er wird aber auch für eine bootfähige Festplatte verwendet. Ein bootfähiger Datenträger muss den Boot-Record eines Betriebssystems sowie die System- und Konfigurationsdateien enthalten.

**Bootfähige Partition –** Eine Partition, welche ein Betriebssystem beinhaltet und die Möglichkeit zum Starten des Computers bietet. Am Anfang solch einer Partition befindet sich ein Boot-Record.

**Boot-Manager** sind spezielle Programme, welche vor einem Betriebssystem geladen und ausgeführt werden. Sie gestatten die Installation mehrerer Betriebssysteme auf einem Computer und wahlweises Starten selbiger.

**Boot-Partition** (bootfähige Partition) ist eine Partition, von der ein Betriebssystem gebootet werden kann. Dazu wird das Boot-Strap-Programm im Boot-Record gelesen und ausgeführt. Dieses Programm lädt seinerseits die erste Datei des eigentlichen Betriebssystems.

**Boot-Kontext** – Bevor Sie mit Acronis OS Selector ein ausgewähltes Betriebssystem booten können, muss der zum System gehörige Boot-Kontext erstellt werden. Acronis OS Selector schließt folgende Komponenten in den Boot-Kontext ein:

- Boot-Sektor;
- Systemdateien;
- Konfigurationsdateien;
- Systemverzeichnis;
- versteckte Partitionen;
- aktive Partitionen;
- LBA-Unterstützungs-Flags.

Der Boot-Kontext wird wie folgt erstellt:

- System- und Konfigurationsdateien werden vom Backup-Ordner an die erforderliche Stelle kopiert. Das Ziel ist gewöhnlich das Root-Verzeichnis des zu bootenden Betriebssystems.
- Systemverzeichnisse werden an die erforderliche Position verschoben.
- Partitionen werden entsprechend den Einstellungen versteckt.
- Aktive Partitionen werden eingestellt.
- Ist das LBA-Flag gesetzt, wird die LBA-Unterstützung für alle Partitionen aktiviert.
- Der Boot-Sektor wird geladen und ausgeführt.

**Boot-Menü** – Das Acronis OS Selector Boot-Menü ist ein Programm, welches bei jedem Start des Computers ausgeführt wird. Es enthält das Dialogfeld zur Auswahl der zu bootenden Betriebssysteme bzw. Konfigurationen. Das Programm ist unter BOOTWIZ\BOOTMENU.EXE gespeichert.

**Boot-Record** – Anfangsbereich einer Festplattenpartition, welcher Programmcode und Daten enthält, mit dessen Hilfe ein Betriebssystem gebootet wird. Er kann aus einem oder mehreren Sektoren be-

stehen, wobei der erste Sektor mit der Signatur für Boot-Sektoren (OAA55h) endet.

**Boot-Sektor** ist der erste Sektor einer Partition. Der Boot-Sektor enthält Programmcode, welcher beim Booten eines Betriebssystems ausgeführt wird. Der Boot-Sektor endet mit der Signatur OAA55h.

**Cluster** – Zusammenfassung mehrerer Sektoren zu einer Einheit zum Speichern von Informationen bei FAT- und NTFS-Dateisystemen. Jede Datei belegt eine bestimmte Anzahl kompletter Cluster. Große Cluster können zu viel verlorenem Speicher einer Partition führen.

**Datei** – Mit einem Namen versehene Zusammenfassung von Einheiten zur Datenspeicherung. Dateien werden in verschiedenen Dateisystemen auf unterschiedliche Weise gespeichert. Unterschiedlich ist auch die Methode zur Speicherung von Dateinamen und des vollständigen Pfadnamens innerhalb des Verzeichnisbaums.

**Dateisystem** ist ein Verfahren zur Verwaltung von Daten auf Datenträgern. Es enthält Informationen über belegten und freien Speicherplatz, über Namen von Dateien und Verzeichnissen sowie der physischen Position von Dateien auf dem Datenträger. Jede Partition kann mit einem Dateisystem formatiert werden.

**Defekter Sektor** ist ein Sektor, welcher geschriebene Informationen nicht permanent speichern kann. Ein defekter Sektor verliert gespeicherte Information aufgrund von Defekten oder Alterung der magnetischen Plattenoberfläche.

Disc ein Datenträger (Compact Disc).

**Disk** ein Speichermedium (Floppy Disk, Hard Disk).

**Drive-Overlay-Programm –** Einige BIOS-Versionen haben Probleme mit der Unterstützung für große Festplatten (größer 8GB). Daher bieten Festplattenhersteller spezielle Programme an, die am Anfang einer Festplatte installiert werden und ausgeführt werden, bevor ein Betriebssystem startet. Drive-Overlay-Programme ersetzen die BI-OS-Funktionen, die für die Arbeit mit Festplatten zuständig sind.

Ein Fehlerhafter Cluster enthält mindestens einen defekten Sektor.

**Festplatte** (Hard Disk) – Im Computer fest eingebautes Speichermedium, welches aus einer oder mehreren rotierenden magnetischen (nicht flexiblen) Platten besteht.

**Festplattengeometrie** . Festplatten-Parameter, welche die Anzahl von Zylindern, Köpfen und Sektoren pro Spur angeben.

**Formatierung** – Prozess zur Erstellung von Strukturen auf einem Speichermedium. Man unterscheidet drei Stufen zur Formatierung

von Festplatten: low-level-Formatierung (Einteilung der magnetischen Oberfläche in Spuren und Sektoren), Partitionierung und high-level-Formatierung (Erstellung von Dateisystemen in Partitionen).

Kopf (Magnetkopf, Schreib-/Lese-Kopf) – Eine Festplatte besteht aus mehreren beidseitig beschichteten magnetischen Platten (Scheiben). Auf jeder Seite einer Scheibe werden kleine Vorrichtungen zum Lesen und Schreiben der Daten positioniert. Diese werden als Kopf bezeichnet.

Label (LW-Bezeichnung) – Ein Name, der einer Partition optional zur besseren Identifikation zugeordnet werden kann. Normalerweise gelten die gleichen Regeln wie für Dateinamen der Dateisysteme. So kann das Label einer FAT-Partition z.B. aus bis zu 11 Zeichen bestehen und Leerzeichen enthalten.

**Laufwerk** – Allgemeiner Begriff, der sowohl für ein Gerät zur physischen Datenspeicherung (z.B. Diskettenlaufwerk) als auch für eine Partition, auf welche vom Betriebssystem zugegriffen werden kann (logisches Laufwerk), benutzt wird.

**Logische Partition** – Eine Partition, über die Informationen nicht im MBR sondern in einer erweiterten Partitionstabelle gespeichert sind. Die Anzahl logischer Partitionen in einem Computersystem unterliegt keiner Beschränkung.

Laufwerksbuchstabe (eines Laufwerks, einer Partition) – Alle mehr oder weniger DOS-kompatiblen Betriebssysteme benutzen lateinische Buchstaben um Laufwerke und Partitionen zu identifizieren. Die Laufwerksbuchstaben A: und B: sind normalerweise für Diskettenlaufwerke reserviert. Beginnend mit C: werden allen vom Betriebssystem erkannten Festplattenpartitionen Buchstaben zugeordnet. Zusätzlich können Buchstaben CD-ROM-Laufwerken, anderen Geräten oder Netzwerk-Laufwerken zugeordnet werden.

**Master boot record (MBR)** – Erster Sektor einer Festplatte. Er beinhaltet, wie auch der Boot-Record ein Bootstrap-Programm und eine Partitionstabelle.

Partition ist der Begriff für einem abgegrenzten unabhängigen Festplatten-bereich, der ein Dateisystem enthält. Es wird zwischen primären und erweiterten Partitionen unterschieden, wobei maximal 4 Partitionen pro Festplatte zulässig sind. Eine der primären Partitionen kann aktiv gesetzt sein. Eine erweiterte Partition enthält eines oder mehrere logische Laufwerke (logische Partitionen). Die Informationen über Beginn, Ende und Größe einer Partition sind in der Partitionstabelle gespeichert.

**Partitionierung** – Prozess zur Erstellung der logischen Partitionsstruktur auf einer Festplatte. Normalerweise werden Programme wie

FDISK zum Partitionieren verwendet. Acronis Disk Director Server ersetzt FDISK komplett und bietet darüber hinaus weitere nützliche Funktionen.

Partitionsstruktur – Die Partitionen einer Festplatte bilden eine Art Baumstruktur mit der Partitionstabelle des MBR als Wurzel. Viele Betriebssysteme und Partitionierungs-Programme gehen davon aus, dass außer im MBR in beliebigen Partitionstabellen maximal ein Eintrag für eine Partition und ein Verweis auf eine weitere Tabelle enthalten sind. Dadurch vereinfacht sich die Partitionsstruktur – alle logischen Partitionen sind in einer Kette angeordnet.

Partitionstabelle – Eine Tabelle, welche Informationen über Partitionen sowie Verweise auf weitere Partitionstabellen enthält. Eine Partitionstabelle kann nicht mehr als 4 Einträge enthalten. Die Basis-Partitionstabelle befindet sich im MBR, weitere Tabellen sind in erweiterten bzw. logischen Partitionen enthalten. Partitionstabellen sind normalerweise im ersten Sektor eines Zylinders gespeichert.

**Primäre Partition, Primärpartition** – Eine Partition, deren Informationen in der Partitionstabelle des MBR gespeichert sind. Die meisten Betriebssysteme können nur von einer primären Partition der ersten Festplatte gebootet werden, deren Anzahl jedoch auf vier begrenzt ist.

# Stichwortverzeichnis

A	Partitionen	Boot-Menü 96
Absoluter Sektor 94	wiederherstellen 17	Boot-Partition 96
Acronis Disk Director Server	Assistent Partitionen wiederherstellen <b>64</b>	Boot-Record 96
Aktualisieren 12	Assistenten 10, 20	Boot-Sektor 97
Acronis Disk Director Server	Ausführen 10	С
Reparieren 12	Auslöschen 51, 94	Cluster 97
Acronis Disk Director Suite	Auslöschen von Partitionen 5	Clustergröße 48
Installieren 10	_	Clustergröße ändern 58
Starten 13	Ausstehende Aktionen 23	D
Acronis Disk Editor 71	Auswahl Auslöschen 51	l Darstellung des
Hauptmenü 74		Hauptfensters 18
Acronis Media Builder 80	Bearbeiten 72	Datei 97
Acronis Recovery Expert 64	Bezeichnung ändern 47	Dateisystem 29, 97
Acronis Rescue Media	Defragmentierung 51	Daten sicher löschen 5
Builder 80	Formatieren. 48	Daten vernichten 49
Acronis True Image 9	Größe ändern 43	Datenträgerbezeichnung 47
Aktion 20	Kopieren. 39	Defekter Sektor 97
Rückgängig 23	Löschen 49	Defragmentierung 51
Übernehmen 24	Programmkennwort 26	Detailansicht 19
Wiederherstellen 23	Verschieben 41	Dialogbox Ausstehende
Aktionen 10	AuswahlFehlerprüfung 50	Aktionen 24
Aktionen anzeigen 21	Automatische Modus 17	Dialogbox Auswahl Festplatten 33
Aktionen ausführen 10	Automatischer Modus 13	Dialogbox Partitionsgröße
Aktionseigenschaften 22	В	28
Aktiv setzen 57	Bearbeiten 72	Disc 97
Aktive Partition 94	Beispiele	Disk 97
Ansicht 14	DiskDirectorCmd.exe 62	DiskDirectorCmd.exe
Automatischer Modus 18	Benutzeroberfläche 14	Parameter 61
Manueller Modus 18	Bereich Assistenten 20	Syntax 61
Symbolleisten 15	Bereich Erweitert 21	DiskDirectorCmd.exe 61
Ansicht als Hexdump 74	Bereinigen 52	DiskDirectorCmd.exe
Ansicht Patitionstabelle 72	Betriebssystem 95	Beispiele 62
Arbeitsmodus 13	Bezeichnung ändern 47	Downloaddatei installieren
Assistent	BIOS-Erweiterung 95	10
Freien Speicher	Boot-Disk 95	Drive-Overlay-Programm 97
vergrößern 17	Booten 95	Durchläufe zur Datenvernichtung 49
Partition erstellen 17	Bootfähige Partition 95	Datemenhichtung 47
Partition kopieren 17	Bootkontext 96	

Boot-Manager 96

Partition zur Κ Ε Wiederherstellung 70 Endbenutzerlizenzvertrag Kennwort Partitionen wiederherstellen Ändern 26 Erweitert Partitionierung 98 Kennwortschutz 25 Aktiv setzen 57 Partitionsgröße 28 Kodierungen 79 Bearbeiten 72 Partitionsgröße ändern 43 Konvertieren 55 Clustergröße ändern 58 Partitionsmanager 4 Kopf 98 Inodedichte ändern 60 Partitionsnamen 31 L Konvertieren, 55 Partitionsstruktur 99 Label 98 Laufwerksbuchstaben Partitionstabelle 99 ändern 53 Laufwerk 98 Partitionstyp ändern 59 Root-Größe ändern 57 Laufwerksbuchstabe 98 Partitonstyp 28 Sichtbar machen 56 Laufwerksbuchstaben 29 Primärpartition 99 Typ ändern 59 Laufwerksbuchstaben ändern 53 Programmhauptfenster 18 Verstecken 56 Lesen aus Datei 77 Programmkennwort Erweiterte Aktionen 21 Ändern 26 Liste der gefundenen Partitionen 66 R FAQ 6 Logische Partition 98 Root-Größe ändern 57 FDISK 99 LW-Bezeichnung 98 S Fehlerhafter Cluster 97 M Fehlerprüfung 50 Schaltfläche Ausführen 10 Magnetkopf 98 Festplatte 97 Schreib-/Lese-Kopf 98 Manuelle Aktionen 20 Bereinigen 52 Seitenleiste 14, 15 manuelle Wiederherstellung Defragmentierung 51 Seitenleiste Aktionen 37 Manueller Modus 14, 18 Festplattengeometrie 97 Sektor speichern 76 Master boot record 98 Festplattenstruktur 32 Seriennummer 10 Formatierung 97 MBR kopieren 22 Sichern in Datei 77 Freien Speicher vergrößern Menü Ansicht 14, 18 Statusleiste 14 34 Suche nach gelöschten Ν Funktionsweise 9 Partitionen 64, 69 Neu aus freiem Speicher 32 Suchmethode wählen 69 G Neue Partition erstellen 38 Support 6 Größe ändern 43 Notfallmedium erstellen 12 Symbolleisten 15 Н Nutzungsbedingungen 5 Systemanforderungen 7 Hard Disk 97 Ρ T Hauptmenü des Acronis Disk Parameter Editor 74 Technische Unterstützung 6 DiskDirectorCmd.exe 61 Typ ändern 59 Partition erstellen 27 Inodedichte ändern 60 Partition formatieren 48 Installation 10 Partition kopieren 35 Unzugeordneten Festplattenspeicher Installationsassistent 10 Partition löschen 49 verwenden 28 Partition verschieben 41 Unzugeordneten Speicher

auslöschen 51

V

Verstecken 55 Vorsichtsmaßnahmen 8 W

Wiederherstellung gelöschter Partitionen 17 Wiederherstellungsmodus 65

Windows-Startmenü 15

# Lizenzvereinbarung

Acronis Disk Director Server (Das SOFTWAREPRODUKT) unterliegt dem Copyright © Acronis, 2000-2005. Alle Rechte sind vorbehalten.

Durch die Installation des SOFTWAREPRODUKTES nehmen Sie diesen Lizenzvertrag an und erklären, dass Sie ihn gelesen und verstanden haben und mit allen seinen Bedingungen einverstanden sind.

#### Lizenz

Acronis gewährt dem Käufer das nicht ausschließliche Recht, das SOFTWAREPRODUKT an EINEM Computer-Arbeitsplatz zu benutzen. Das Recht ist nicht übertragbar, vermietbar oder verleihbar. Es ist nicht gestattet, das SOFTWAREPRODUKT anderen Nutzern, welche keine individuellen Lizenzen des SOFTWAREPRODUKTES besitzen, zur Nutzung im kommerziellen Computerservice, in Netzwerken, im Timesharing oder für Systeme mit mehreren Prozessoren bzw. mehreren Nutzern zur Verfügung zu stellen. Das Kopieren und Archivieren des SOFTWAREPRODUKTES zum Zwecke der eigenen Datensicherung ist gestattet. Das Eigentum und die Urheberrechte oder sonstige Schutzrechte an dem SOFTWAREPRODUKT sowie den Dokumentationen, Handbüchern und Bedienungsanleitungen verbleiben nach wie vor bei Acronis.

## Beschränkungen und Änderungsverbot

Das Programm oder Teile davon dürfen nicht kostenpflichtig oder kostenfrei weitergegeben, lizenziert, vermietet, verändert, übersetzt, angepasst oder veröffentlicht werden. Das SOFTWAREPRO-DUKT darf weder im Gesamten noch in Teilen disassembliert, dekompiliert oder auf andere Weise in allgemein lesbare Form zurückgewandelt werden.

## Laufzeit des Vertrages

Die Lizenz gilt bis zu ihrer Beendigung. Der Lizenzvertrag kann dadurch beendet werden, dass das SOFTWAREPRODUKT sowie alle Kopien vernichtet werden. Die Lizenz erlischt unverzüglich, wenn gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrages verstoßen wird, ohne dass es einer Kündigung durch Acronis, respektive seinen Lizenzpartnern, bedarf. Der ursprüngliche Käufer trägt gegenüber Acronis die Verantwortung für beliebige Schäden, die infolge einer Verletzung oder Nichtbeachtung des Lizenzvertrages entstehen.

## Gewährleistungsausschluss und Haftung

Acronis haftet für die Dauer von 6 Monaten ab der Übergabe des SOFTWAREPRODUKTS an Sie dafür, dass die CD-ROM, auf der das SOFTWAREPRODUKT gespeichert ist, frei von Mängeln ist, die die in der Dokumentation ausgewiesene Nutzung erheblich mindern. Acronis gewährleistet nicht, dass das SOFTWAREPRODUKT fehlerfrei betrieben werden kann oder beliebige Defekte beseitigt, das SOFTWAREPRODUKT oder dessen Funktionen Ihren Anforderungen sowie dem von Ihnen gewünschten Einsatzweck entsprechen. Acronis übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhaltes. Soweit nicht grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten vorliegt, übernehmen Acronis oder ihre Vertriebspartner keine Haftung für

- beliebige Verluste die durch den Gebrauch des SOFTWAREPRO-DUKTES entstehen (einschließlich des Verlustes von Geschäftsgewinnen oder entgangenen Gewinnen in unbegrenzter Höhe),
- Schäden an oder Verlust der gespeicherten Daten,
- · Geschäftsunterbrechung,

beliebige andere materielle oder immaterielle Verluste, die wegen der Benutzung oder der Verhinderung der Benutzung entstehen selbst dann nicht, wenn Acronis oder ihre Vertriebspartner über die Möglichkeit derartiger Verluste in Kenntnis gesetzt wurden. Etwaige Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Anspruchgrundlage in der Höhe auf die entrichtete Lizenzgebühr beschränkt. Jegliche Ansprüche erlöschen in jedem Fall 24 Monate nach Lieferung.

## Schlussbestimmungen

Es gilt deutsches Recht. Sollten einige Bestimmungen dieses Lizenzvertrages rechtlich unhaltbar oder unwirksam sein, bleiben alle anderen Bestimmungen rechtswirksam. Unwirksame Bestimmungen sind durch Regelungen zu ersetzen, die dem ursprünglichen Sinn am nächsten kommen.